



Panduan Pengguna

# VM Import/Export



# VM Import/Export: Panduan Pengguna

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan properti dari masing-masing pemilik, yang mungkin berafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon, atau tidak.

---

# Table of Contents

Apa VM Import/Export? .....	1
Manfaat Impor/Ekspor VM .....	1
Fitur VM Import/Export .....	2
Harga untuk Impor/Ekspor VM .....	2
Layanan terkait .....	2
Cara memulai VM Import/Export .....	4
Mengakses VM Import/Export .....	4
Cara kerja VM Import/Export .....	6
Bandingkan impor gambar dengan impor instance .....	6
Ikhtisar impor gambar .....	7
Ikhtisar impor instance .....	7
Persyaratan .....	9
Persyaratan sistem .....	9
Format gambar yang didukung oleh VM Impor/Ekspor .....	9
Sistem operasi yang didukung oleh VM Impor/Ekspor .....	10
Mode boot .....	16
Jenis volume dan sistem file .....	16
Batasan untuk mengimpor sumber daya .....	17
Keterbatasan umum untuk sumber daya Anda .....	17
Keterbatasan untuk sumber daya Linux/Unix .....	18
Keterbatasan untuk sumber daya Windows .....	19
Konfigurasi yang diperlukan .....	20
Konfigurasi umum .....	20
Konfigurasi Linux/Unix .....	20
Konfigurasi Windows .....	21
Izin yang diperlukan .....	23
Izin yang diperlukan .....	23
Peran layanan yang diperlukan .....	25
Opsi lisensi .....	29
Pertimbangan perizinan .....	29
Pertimbangan perizinan untuk Linux/Unix .....	29
Pertimbangan lisensi untuk Windows .....	30
Tentukan opsi lisensi .....	31
Tentukan jenis lisensi .....	31

Tentukan operasi penggunaan .....	32
Proses Impor/Ekspor VM .....	34
Impor citra .....	34
Ekspor VM Anda .....	35
Modifikasi terprogram .....	35
Impor VM Anda sebagai citra .....	36
Memantau tugas impor citra .....	40
Membatalkan tugas impor citra .....	41
Buat instance dari gambar .....	41
Impor snapshot .....	42
Prasyarat .....	42
Mulai tugas impor snapshot .....	42
Memantau tugas impor snapshot .....	43
Membatalkan tugas impor snapshot .....	44
Membuat volume dari snapshot .....	44
Impor instans .....	45
Keterbatasan impor instance .....	46
Impor VM dengan impor instance .....	47
Ekspor dari sebuah instans .....	47
Prasyarat .....	47
Pertimbangan untuk ekspor instans .....	50
Memulai tugas ekspor instans .....	51
Memantau tugas ekspor instans .....	52
Membatalkan tugas ekspor instans .....	52
Ekspor dari AMI .....	52
Prasyarat .....	53
Pertimbangan untuk ekspor citra .....	53
Memulai tugas ekspor citra .....	54
Memantau tugas ekspor citra .....	55
Membatalkan tugas ekspor citra .....	55
Keamanan .....	56
Perlindungan data .....	57
Enkripsi diam .....	58
Enkripsi dalam transit .....	58
Validasi kepatuhan .....	58
Ketangguhan .....	59

---

Keamanan infrastruktur .....	59
Penyelesaian masalah .....	61
Kesalahan impor citra .....	61
Kesalahan impor instans .....	63
Kesalahan ekspor VM .....	64
Kesalahan Windows VM .....	65
ClientError: Kegagalan/instance Jaringan Booter tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi setelah menginstal .Net framework 3.5 SP1 atau lebih tinggi. ....	65
FirstBootFailure: Permintaan impor ini gagal karena instance Windows gagal mem-boot dan membangun konektivitas jaringan. ....	65
Kesalahan VM Linux .....	67
Riwayat dokumen .....	69
Pembaruan sebelumnya .....	74
.....	lxxvi

# Apa VM Import/Export?

VM Import/Export memungkinkan Anda untuk mengimpor mesin virtual (VM) gambar dari lingkungan virtualisasi yang ada untuk Amazon EC2, dan kemudian mengekspornya kembali. Hal ini memungkinkan Anda untuk bermigrasi aplikasi dan beban kerja ke Amazon EC2, menyalin katalog citra VM Anda ke Amazon EC2, atau membuat repositori citra VM untuk cadangan dan pemulihan bencana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [VM Import/Export](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Impor/Ekspor VM, lihat [Cara memulai VM Import/Export](#)

## Topik

- [Manfaat Impor/Ekspor VM](#)
- [Fitur VM Import/Export](#)
- [Harga untuk Impor/Ekspor VM](#)
- [Layanan terkait](#)

## Manfaat Impor/Ekspor VM

Anda dapat menggunakan VM Import/Export untuk memigrasi aplikasi dan beban kerja, menyalin katalog citra VM Anda, atau membuat repositori pemulihan bencana untuk citra VM.

Migrasikan aplikasi dan beban kerja yang ada ke Amazon EC2

Saat memigrasikan aplikasi dan beban kerja berbasis VM ke Amazon EC2, Anda mempertahankan pengaturan perangkat lunak dan konfigurasinya. Saat membuat AMI dari VM, Anda dapat menjalankan beberapa instans berdasarkan VM yang diimpor yang sama. Anda juga dapat menggunakan AMI untuk mereplikasi aplikasi dan beban kerja Anda di seluruh dunia menggunakan salinan AMI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin AMI](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Impor katalog gambar VM Anda ke Amazon EC2

Jika Anda memelihara katalog gambar VM yang disetujui, Anda dapat menyalin katalog gambar Anda ke Amazon EC2 dan membuat AMI dari gambar yang diimpor. Anda dapat mengimpor perangkat lunak yang sudah ada, termasuk produk yang telah Anda instal seperti perangkat lunak

anti-virus, sistem deteksi intrusi, dan sebagainya, bersama dengan citra VM Anda. Anda dapat menggunakan AMI yang Anda buat sebagai katalog citra Amazon EC2 Anda.

Buat repositori pemulihan bencana untuk gambar VM

Anda dapat mengimpor gambar VM lokal Anda ke Amazon EC2 untuk tujuan pencadangan dan pemulihan bencana. Anda dapat mengimpor VM Anda dan menyimpannya sebagai AMI. AMI yang Anda buat akan siap untuk diluncurkan di Amazon EC2 ketika Anda membutuhkannya. Jika lingkungan lokal Anda mengalami suatu peristiwa, Anda dapat dengan cepat meluncurkan instans Anda untuk mempertahankan kelangsungan bisnis sambil mengeksponnya secara bersamaan untuk membangun kembali infrastruktur lokal Anda.

## Fitur VM Import/Export

VM Import menyediakan fitur-fitur berikut:

- Kemampuan untuk mengimpor VM dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai Amazon Machine Image (AMI). Anda dapat meluncurkan instans EC2 dari AMI Anda kapan saja.
- Kemampuan untuk mengimpor VM dari lingkungan virtualisasi Anda untuk Amazon EC2 sebagai instans EC2. Instans pada awalnya berada pada status `stopped`. Anda dapat membuat AMI dari instans.
- Kemampuan untuk mengekspor VM yang sebelumnya diimpor dari lingkungan virtualisasi Anda.
- Kemampuan untuk mengimpor disk sebagai snapshot Amazon EBS.
- VM import mendukung driver ENA untuk Linux. Dukungan ENA akan diaktifkan hanya jika VM asli memiliki ENA dan/atau driver NVMe diinstal. Kami merekomendasikan menginstal driver terbaru.

## Harga untuk Impor/Ekspor VM

Dengan Amazon Web Services, Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan. Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan VM Import/Export. Anda membayar biaya standar untuk bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan volume EBS yang digunakan selama proses impor dan ekspor, dan untuk instans EC2 yang Anda jalankan.

## Layanan terkait

Pertimbangkan layanan berikut saat Anda merencanakan migrasi ke AWS:

- **AWS Application Discovery Service**— Anda dapat menggunakan Application Discovery Service untuk mengumpulkan informasi tentang pusat data Anda, seperti data pemanfaatan server dan pemetaan ketergantungan, sehingga Anda dapat melihat informasi tentang beban kerja Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Pengguna Application Discovery Service](#).
- **AWS Application Migration Service**— Jika Anda menggunakan VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, atau Microsoft Azure, Anda dapat menggunakan Layanan Migrasi Aplikasi untuk mengotomatiskan migrasi mesin virtual Anda ke AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Layanan Migrasi Aplikasi](#).



# Cara memulai VM Import/Export

Pertama, Anda harus memutuskan apakah Anda akan mengimpor VM Anda sebagai AMI atau instans. Untuk memulai, baca tentang cara kerja impor citra dan impor instans. Anda juga dapat membaca prasyarat dan batasan masing-masing metode. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- [Cara kerja VM Import/Export](#)
- [Persyaratan VM Import/Export](#)
- [Mengakses VM Import/Export](#)
- [Mengimpor VM sebagai gambar](#)
- [Mengimpor disk sebagai snapshot menggunakan VM Import/Export](#)

## Mengakses VM Import/Export

Anda dapat mengakses Impor/Ekspor VM menggunakan antarmuka berikut.

### AWS Antarmuka Baris Perintah (CLI)

Menyediakan perintah untuk serangkaian AWS produk yang luas, dan didukung di Windows, Mac, dan Linux. Untuk mulai, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#). Untuk informasi selengkapnya tentang perintah untuk Amazon EC2, lihat [ec2](#) di Referensi Perintah AWS CLI .

### AWS Tools for PowerShell

Memberikan perintah untuk serangkaian AWS produk yang luas bagi mereka yang membuat skrip di PowerShell lingkungan. Untuk mulai, lihat [Panduan Pengguna AWS Tools for Windows PowerShell](#). Untuk informasi selengkapnya tentang Cmdlet untuk Amazon EC2, lihat [AWS Tools for PowerShell Referensi Cmdlet](#).

### Amazon EC2 API

Amazon EC2 menyediakan API Kueri. Permintaan ini adalah permintaan HTTP atau HTTPS yang menggunakan parameter HTTP verbs GET atau POST dan parameter Kueri yang diberi nama Action. Untuk informasi tentang tindakan API untuk Amazon EC2 selengkapnya, lihat [Tindakan](#) di Referensi API Amazon EC2.

## AWS SDK dan Alat

Jika Anda lebih suka membangun aplikasi menggunakan API khusus bahasa daripada mengirimkan permintaan melalui HTTP atau HTTPS, AWS menyediakan pustaka, kode sampel, tutorial, dan sumber daya lainnya untuk pengembang perangkat lunak. Pustaka ini menyediakan fungsi dasar yang mengotomatiskan tugas-tugas seperti menandatangani permintaan Anda secara kriptografis, mencoba kembali permintaan, dan menangani respons kesalahan, sehingga memudahkan Anda untuk memulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDK dan Alat](#).

### Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) pra-autentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari file. AWS Management Console

# Cara kerja VM Import/Export

Untuk menggunakan VM Anda di Amazon EC2, Anda harus terlebih dahulu mengekspornya dari lingkungan virtualisasi, dan kemudian mengimpornya ke Amazon EC2 baik sebagai Amazon Machine Image (AMI) atau sebuah instans. Anda harus memutuskan apakah Anda akan mengimpor VM Anda sebagai AMI atau instance.

## Topik

- [Bandingkan impor gambar dan proses impor instance di VM Impor/Ekspor](#)
- [Ikhtisar impor gambar](#)
- [Ikhtisar impor instance](#)

## Bandingkan impor gambar dan proses impor instance di VM Impor/Ekspor

Tabel berikut merangkum perbedaan kunci antara impor citra dan impor instans.


Karakteristik	Impor gambar (Disarankan)	Impor instans
Dukungan CLI	AWS CLI	CLI Amazon EC2
Format yang didukung untuk impor	OVA, VHD, VHDX, VMDK, raw	VHD, VMDK, raw
Dukungan multi-disk	✓	
Dukungan Windows BYOL	✓	

Untuk informasi tambahan tentang proses impor ini, lihat [Ikhtisar impor gambar](#) dan [Ikhtisar impor instance](#).

## Ikhtisar impor gambar

Pertama, Anda harus menyiapkan mesin virtual Anda untuk ekspor, dan kemudian mengekspornya menggunakan salah satu format yang didukung. Selanjutnya, Anda harus mengunggah gambar VM ke Amazon S3, lalu memulai tugas impor gambar. Setelah tugas impor selesai, Anda dapat meluncurkan instans dari AMI. Jika diinginkan, Anda dapat menyalin AMI ke Wilayah lain sehingga Anda dapat meluncurkan instans di Wilayah tersebut. Anda juga dapat mengekspor AMI ke sebuah VM.

Diagram berikut menunjukkan proses mengekspor sebuah VM dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai AMI.




Sebelum Anda melanjutkan proses ini, lihat [Persyaratan VM Import/Export](#).

## Ikhtisar impor instance

Pertama, Anda harus menyiapkan mesin virtual Anda untuk ekspor, dan kemudian mengekspornya menggunakan salah satu format yang didukung. Selanjutnya, Anda harus mengunggah gambar VM ke Amazon S3, lalu memulai tugas impor instance. Setelah tugas impor selesai, Anda dapat membuat AMI dari instans yang dihentikan. Jika diinginkan, Anda dapat menyalin AMI ke Wilayah lain sehingga Anda dapat meluncurkan instans di Wilayah tersebut. Anda juga dapat mengekspor instans yang sebelumnya diimpor ke lingkungan virtualisasi Anda.

Diagram berikut menunjukkan proses mengekspor sebuah VM dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai instans.



Sebelum Anda melanjutkan proses ini, lihat [Persyaratan VM Import/Export](#).

# Persyaratan VM Import/Export

Sebelum mencoba mengimpor VM, Anda mungkin perlu melakukan tugas-tugas seperti mempersiapkan AWS lingkungan dengan membuat akun layanan dengan izin yang sesuai. Anda mungkin juga perlu menyiapkan VM yang dihosting secara lokal sehingga dapat diakses setelah diimpor ke AWS. Tinjau setiap persyaratan ini untuk memastikan bahwa sumber daya Anda didukung untuk impor dan mengambil tindakan sesuai kebutuhan.

## Topik

- [Persyaratan untuk sumber daya yang Anda impor dengan VM Impor/Ekspor](#)
- [Keterbatasan sumber daya yang diimpor dengan VM Impor/Ekspor](#)
- [Konfigurasi untuk mengekspor VMs dari lingkungan virtualisasi Anda](#)
- [Izin yang diperlukan untuk Impor/Ekspor VM](#)

## Persyaratan untuk sumber daya yang Anda impor dengan VM Impor/Ekspor

Sebelum Anda mulai, Anda harus menyadari sistem operasi dan format gambar yang mendukung VM Import/Export, dan memahami keterbatasan mengimpor instans dan volume.

## Topik

- [Format gambar yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#)
- [Sistem operasi yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#)
- [Mode boot didukung oleh VM Impor/Ekspor](#)
- [Jenis volume dan sistem file yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#)

## Format gambar yang didukung oleh VM Impor/Ekspor

VM Impor/Ekspor mendukung format gambar berikut untuk mengimpor disk dan: VMs

- Buka format gambar Virtual Appliance (OVA), yang mendukung pengimporan gambar dengan beberapa hard disk.
- Format gambar ESX Virtual Machine Disk (VMDK) yang dioptimalkan untuk streaming, yang kompatibel dengan VMware ESX dan produk VMware vSphere virtualisasi.

- Format gambar Hard Disk Virtual (VHD/VHDX) Tetap dan Dinamis, yang kompatibel dengan produk virtualisasi Microsoft Hyper-V, Microsoft Azure, dan Citrix Xen.
- Format mentah untuk mengimpor disk dan VMs

### Important

VM yang dibuat sebagai hasil dari konversi physical-to-virtual (P2V) tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keterbatasan sumber daya yang diimpor dengan VM Impor/Ekspor](#).

## Sistem operasi yang didukung oleh VM Impor/Ekspor

Sistem operasi (OS) berikut dapat diimpor ke dan diekspor dari Amazon EC2. VM menggunakan ARM64 arsitektur saat ini tidak didukung.

### Linux/UNIX

Sistem operasi Linux/Unix berikut didukung oleh VM Import/Export.

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
Amazon Linux 2	-	4.14, 4.19, 5.4, 5.10	-
CentOS	5.1—5.11	2.6.18	-
	6.1—6.8	2.6.32	-
	7.0—7.9	3.10.0	-
	8.0—8.2	4.18.0	-
	9	5.14.0	-
Debian	6.0.0—6.0.8	2.6.32	-
	7.0.0—7.8.0	3.2.0	-
	10	4.19.0	-

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
	11	5.10.0	-
	12.2	6.1.0	-
	12.4	6.1.0	-
Fedora	18	3.2.5	-
	19	3.9.5	-
	20	3.11.10	-
	37	6.0.7	-
	38	6.2.9	-
	39	6.5.6	-
Oracle Linux	5.10—5.11	Kernel Perusahaan yang Tidak Dapat Dipecahkan (UEK) sufiks kernel el5uek	-
	6.1—6.10	Kernel Kompatibel dengan Red Hat (RHCK) 2.6.32, 2.6.39  Kernel Perusahaan yang Tidak Dapat Dipecahkan (UEK) 3.8.13, 4.1.12	-



Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
	7.0—7.6	Kernel Kompatibel dengan Red Hat (RHCK) 3.10.0  Kernel Perusahaan yang Tidak Dapat Dipecahkan (UEK) 3.8.13, 4.1.12, 4.14.35, 5.4.17	-
	8.0—8.9	Kernel Kompatibel dengan Red Hat (RHCK) 4.18.0  Kernel Perusahaan yang Tidak Dapat Dipecahkan (UEK) 5.15.0 (lebih)	-
	9.0—9.4	Kernel Kompatibel dengan Red Hat (RHCK) 5.14.0  Kernel Perusahaan yang Tidak Dapat Dipecahkan (UEK) 5.15.0 (lebih)	-
Perusahaan Topi Merah Linux (RHEL)	5	2.6.18	-
	6	2.6.32 (kecuali 2.6.32-71)	-
	7	3.10.0	-
	8.0—8.9	4.18.0	-

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
	9.0—9.4	5.14.0	-
Linux Rocky	9.0—9.4	5.14.0	-
SUSE Server Perusahaan Linux (SLES)	11	2.6.32.12	1
		3.0.13	2
		3.0.76, 3.0.101	3
		3.0.101	4
	12	3.12.28	Tidak ada
		3.12.49	1
		4.4	2, 3
		4.12	4, 5
	15	4.12	Tidak ada, 1
		5.3	2, 3
5.14.21		4, 5	
Ubuntu	12.04	3.2.0	-
	12.10	3.5.0	-
	13.04	3.8.0	-
	13.10	3.11	-
	14.04	3.13.0, 3.16.0, 3.19.0	-
	14.10	3.16	-
	15.04	3.19.0	-

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
	16.04	4.2.0, 4.4.0, 4.8.0, 4.10.0, 4.15.0	-
	16.10	4.8.0	-
	17.04	4.10.0	-
	18.04	4.15.0, 5.4.0	-
	20.04	5.4.0	-
	22.04	5.15.0	-
	23.04	5.15.0	-

## Windows

Sistem operasi Windows berikut ini didukung oleh VM Import/Export.

Sistem operasi	Edisi	Versi bit	Tersedia dengan Wilayah non-default
Windows Server 2003 (Paket Layanan 1 atau lebih baru)	Standar, Pusat Data, Perusahaan	32, 64	Tidak
Windows Server 2003 R2	Standar, Pusat Data, Perusahaan	32, 64	Tidak
Windows Server 2008	Standar, Pusat Data, Perusahaan	32, 64	Tidak
Windows Server 2008 R2	Standar, Server Web, Pusat Data, Perusahaan	64	Ya <sup>5</sup>
Windows Server 2012	Standar, Datacenter	64	Ya <sup>5</sup>

Sistem operasi	Edisi	Versi bit	Tersedia dengan Wilayah non-default
Windows Server 2012 R2	Standar, Datacenter	64	Ya <sup>5</sup>
Windows Server 2016	Standar, Datacenter 3	64	Ya <sup>5</sup>
Windows Server 1709	Standar, Datacenter	64	Ya <sup>5</sup>
Windows Server 1803	Standar, Datacenter	64	Ya <sup>5</sup>
Windows Server 2019	Standar, Datacenter	64	Ya <sup>5</sup>
Windows Server 2022	Standar, Datacenter	64	Ya <sup>5, 6</sup>
Windows 7 <sup>1</sup>	Rumah, Profesional, Perusahaan, Ultimate	32, 64 <sup>4</sup>	Ya <sup>5</sup>
Windows 8 <sup>1</sup>	Rumah, Profesional, Perusahaan	32, 64 <sup>4</sup>	Ya <sup>5</sup>
Windows 8.1 <sup>1</sup>	Profesional, Perusahaan	64	Ya <sup>5</sup>
Windows 10 <sup>1</sup>	Rumah, Profesional, Perusahaan, Pendidikan	64	Ya <sup>5</sup>
Windows 11 <sup>1, 2</sup>	Rumah, Profesional, Perusahaan, Pendidikan	64	Ya <sup>5, 7</sup>

<sup>1</sup> Sistem operasi harus memiliki bahasa yang ditetapkan seperti US English selama impor.

<sup>2</sup> Windows 11 memerlukan mode boot Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) agar berfungsi. Untuk membantu memastikan keberhasilan impor VM Anda, kami sarankan Anda menentukan `--boot-mode` parameter opsional sebagai `uefi`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode boot didukung oleh VM Impor/Ekspor](#).

<sup>3</sup> Instalasi Nano Server tidak didukung.

<sup>4</sup> Hanya versi 64-bit OS yang didukung saat meluncurkan instance dalam non-default Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang Tersedia](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

<sup>5</sup> Anda harus mengaktifkan Region terlebih dahulu sebelum Anda dapat menggunakan sistem operasi di sana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola Wilayah AWS Akun Anda dapat digunakan](#) di AWS Account Management Panduan Referensi.

<sup>6</sup> Windows Server 2022 tidak didukung di Wilayah China (Beijing) dan China (Ningxia).

<sup>7</sup> Windows 11 tidak didukung di Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), China (Beijing), China (Ningxia), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), dan Timur Tengah ().  
UAE

## Mode boot didukung oleh VM Impor/Ekspor

Ketika komputer melakukan boot, perangkat lunak pertama yang berjalan bertanggung jawab untuk menginisialisasi platform dan menyediakan antarmuka bagi sistem operasi untuk melakukan operasi spesifik platform. VM Import/Export mendukung dua varian mode boot: Unified Extensible Firmware Interface () dan Legacy. UEFI BIOS Anda dapat memilih apakah akan menentukan --boot-mode parameter opsional sebagai legacy-bios atau uefi saat mengimpor VM Anda.

Lihat bagian [Mode Boot](#) pada Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk informasi selengkapnya tentang menentukan mode boot, dan UEFI variabel.

## Jenis volume dan sistem file yang didukung oleh VM Impor/Ekspor

VM Impor/Ekspor mendukung mengimpor Windows dan Linux VMs dengan sistem file berikut.

Linux/UNIX

MBRvolume yang GUID dipartisi dan Partition Table (GPT) volume partisi yang diformat menggunakan ext2, ext3, ext4, Btrfs, atau sistem file didukung. JFS XFS

### Important

Subvolume Btrfs tidak didukung.

## Windows

GUIDPartition Table (GPT) dan Master Boot Record (MBR) volume partisi yang diformat menggunakan sistem NTFS file didukung. Jika tidak ada parameter boot yang ditentukan, dan VM kompatibel di kedua mode boot, GPT volume akan dikonversi ke volume yang MBR dipartisi.

VM Impor/Ekspor akan secara otomatis mendeteksi mode boot yang kompatibel dengan VM Windows Anda. Jika VM Windows hanya kompatibel dalam mode boot tunggal, Anda tidak perlu menentukan `--boot-mode` parameter tertentu.

Jika VM Windows Anda kompatibel dengan kedua mode boot, dan kriteria berikut terpenuhi untuk disk yang diimpor, VM Import/Export akan memilih Legacy secara default. BIOS Anda dapat menentukan `--boot-mode` parameter `uefi` untuk mengganti perilaku ini.

- Disk lebih kecil dari 2 terabyte
- Disk tidak berisi lebih dari 4 partisi utama
- Disk bukan disk dinamis Windows
- Format file adalah VHDX

## Keterbatasan sumber daya yang diimpor dengan VM Impor/Ekspor

Tinjau batasan berikut yang berlaku saat Anda mengimpor VM ke AmazonEC2.

### Topik

- [Keterbatasan umum untuk sumber daya Anda](#)
- [Keterbatasan untuk sumber daya Linux/Unix](#)
- [Keterbatasan untuk sumber daya Windows](#)

## Keterbatasan umum untuk sumber daya Anda

Batasan berikut berlaku untuk sistem operasi apa pun yang dapat Anda impor.

- VM yang dibuat sebagai hasil dari konversi physical-to-virtual (P2V) tidak didukung. Konversi P2V terjadi ketika gambar disk dibuat dengan melakukan proses penginstalan Linux atau Windows pada mesin fisik dan kemudian mengimpor salinan penginstalan Linux atau Windows ke VM.
- Mengimpor VMs dengan konfigurasi dual-boot tidak didukung.
- Mengimpor VMs dengan volume terenkripsi tidak didukung.

- VM Import/Export tidak mendukung VMs penggunaan Raw Device Mapping (). RDM Hanya gambar VMDK disk yang didukung.
- VM Impor/Ekspor tidak mendukung VMware SEsparse format file delta.
- Jika Anda mengimpor VM yang kompatibel dengan UEFI menggunakan `import-image` perintah saat menentukan EBS snapshot, Anda harus menentukan nilai untuk parameter tersebut. `platform` Untuk informasi selengkapnya, lihat [import-snapshot](#) di Referensi Amazon. EC2 API
- VM yang diimpor mungkin gagal untuk boot jika partisi root tidak pada hard drive virtual yang sama dengan MBR file.
- Tugas impor VM gagal VMs dengan lebih dari 21 volume terpasang. Disk tambahan dapat diimpor secara individual menggunakan file. `ImportSnapshot` API
- VM Import/Export hanya menetapkan IPv4 alamat pribadi ke instans Anda, terlepas dari pengaturan IP publik penetapan otomatis untuk subnet. Untuk menggunakan IPv4 alamat publik, Anda dapat mengalokasikan alamat IP Elastis ke akun Anda dan mengaitkannya dengan instans Anda. Anda juga dapat menambahkan IPv6 alamat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [alamat IP untuk subnet Anda VPCs dan subnet](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
- Beberapa antarmuka jaringan saat ini tidak didukung. Setelah impor, VM Anda memiliki antarmuka jaringan virtual tunggal yang digunakan DHCP untuk menetapkan alamat.
- Gambar disk harus kurang dari 16 TiB. Untuk gambar disk yang lebih besar dari 8 TiB, Anda harus menggunakan file [manifes](#).
  - Anda dapat menggunakan `ImportInstance` operasi untuk mengimpor VMs dengan disk hingga ukuran maksimum yang didukung.
  - Anda dapat menggunakan `ImportImage` operasi untuk mengimpor VMs dengan disk berukuran kurang dari 8 TiB.

## Keterbatasan untuk sumber daya Linux/Unix

Batasan berikut berlaku untuk sistem operasi Linux yang dapat Anda impor.

- Linux yang diimpor VMs harus menggunakan gambar 64-bit. Migrasi gambar Linux 32-bit tidak didukung.
- Linux yang diimpor VMs harus menggunakan kernel default untuk hasil terbaik. VMs yang menggunakan kernel Linux khusus mungkin tidak berhasil bermigrasi.
- Saat menyiapkan Linux VMs untuk diimpor, pastikan ada ruang disk yang cukup tersedia pada volume root untuk menginstal driver dan perangkat lunak lainnya.

- Untuk membantu memastikan VM Linux Anda dapat mengimpor dengan sukses dan berjalan di Amazon EC2 menggunakan [AWS Sistem Nitro](#), Anda dapat menginstal AWS NVMe dan AWS Driver Elastic Network Adapter (ENA) sebelum mengekspor VM Anda dari lingkungan virtualisasinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [instans NVMe Amazon EBS dan Linux](#) dan [Aktifkan jaringan yang disempurnakan dengan Elastic Network Adapter \(ENA\) pada instans Linux](#) di EC2 Panduan Pengguna Amazon.
- Jika Anda mengimpor VM Linux yang kompatibel dengan UEFI, Anda harus memiliki biner fallback EFI, `BOOTX64.EFI`, terletak di partisi EFI sistem.
- Nama antarmuka jaringan yang dapat diprediksi tidak didukung untuk impor mesin virtual.

## Keterbatasan untuk sumber daya Windows

Batasan berikut berlaku untuk sistem operasi Windows yang dapat Anda impor.

- Saat menyiapkan Windows VMs untuk diimpor, pastikan ada ruang disk yang cukup tersedia pada volume root untuk menginstal driver dan perangkat lunak lainnya. Untuk Microsoft Windows VMs, konfigurasi ukuran file halaman tetap dan pastikan setidaknya ada 6 GiB ruang kosong yang tersedia pada volume root. Jika Windows dikonfigurasi untuk menggunakan pengaturan “Kelola ukuran file paging secara otomatis untuk semua drive”, itu mungkin membuat `pagefile.sys` file 16 GB pada drive C instance.
- Jika Anda mengimpor Windows VM yang kompatibel dengan UEFI, kami mengonversi volume GPT boot ke MBR jika berikut ini benar: format gambar adalah VHDX, ukuran yang tidak terkompresi adalah 2 TiB atau lebih kecil, tidak ada lebih dari tiga partisi utama, dan volumenya bukan disk dinamis.
- Jika Anda mengimpor Windows Server 2012 R2 VM, VM Import/Export menginstal driver virtualisasi I/O root tunggal (SR-). IOV Driver ini tidak diperlukan kecuali Anda berencana untuk menggunakan jaringan ditingkatkan, yang menyediakan kinerja yang lebih tinggi (paket per detik), latency rendah, dan jitter lebih rendah.
- VM Impor/Ekspor tidak mendukung Layanan Manajemen Darurat (EMS). Jika EMS diaktifkan untuk sumber Windows VM, kami menonaktifkannya di gambar yang diimpor.
- Paket bahasa Windows yang menggunakan karakter UTF-16 (atau non-ASCII) tidak didukung untuk impor. Sebaiknya gunakan paket bahasa Inggris saat mengimpor Windows VMs.
- Windows Server VMs dengan peran server Hyper-V diinstal tidak didukung.



# Konfigurasi untuk mengekspor VMs dari lingkungan virtualisasi Anda

Sebelum Anda dapat mengimpor VM Anda ke AmazonEC2, Anda perlu mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Gunakan panduan berikut untuk mengonfigurasi VM Anda sebelum mengekspornya.

## Topik

- [Konfigurasi umum](#)
- [Konfigurasi Linux/Unix](#)
- [Konfigurasi Windows](#)

## Konfigurasi umum

Konfigurasi berikut harus dibuat di VM Anda sebelum Anda mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Anda juga harus meninjau bagian khusus untuk sistem operasi Anda untuk konfigurasi tambahan yang diperlukan.

- Menonaktifkan antivirus mana pun atau gangguan deteksi peranti penangkap lunak pada VM Anda. Layanan ini dapat diaktifkan kembali setelah proses impor selesai.
- Copot pemasangan VMware Alat dari VMware VM Anda.
- Putuskan sambungan CD- ROM drive (virtual atau fisik).
- VM sumber Anda harus memiliki layanan DHCP klien fungsional. Pastikan bahwa layanan dapat dimulai dan tidak dinonaktifkan secara administratif. Semua alamat IP statis yang saat ini ditetapkan ke sumber VM dihapus selama impor. Saat instans impor Anda diluncurkan di AmazonVPC, instans tersebut menerima alamat IP pribadi utama dari rentang IPv4 alamat subnet. Jika Anda tidak menentukan alamat IP pribadi utama saat meluncurkan instance, kami memilih alamat IP yang tersedia dalam IPv4 rentang subnet untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [VPC dan Ukuran Subnet](#).

## Konfigurasi Linux/Unix

Konfigurasi berikut harus dibuat di VM Linux Anda sebelum Anda mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Bagian ini mengasumsikan Anda telah meninjau [Konfigurasi umum](#).

- Aktifkan Secure Shell (SSH) untuk akses jarak jauh.
- Pastikan firewall host Anda (seperti Linuxiptables) memungkinkan akses keSSH. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengakses instans setelah impor selesai.
- Pastikan bahwa Anda telah mengonfigurasi pengguna non-root untuk menggunakan kunci publik berbasis SSH untuk mengakses instance Anda setelah diimpor. Penggunaan login berbasis kata sandi SSH dan root SSH keduanya dimungkinkan, tetapi tidak disarankan. Penggunaan kunci publik dan pengguna non-root dianjurkan karena lebih aman. VM Import tidak mengonfigurasi akun `ec2-user` sebagai bagian dari proses impor.
- Pastikan VM Linux Anda menggunakan GRUB (GRUBlegacy) atau GRUB 2 sebagai bootloadernya.
- Pastikan VM Linux Anda menggunakan salah satu dari berikut ini untuk sistem file root:EXT2,,, EXT3EXT4, Btrfs, JFS atau. XFS
- Pastikan VM Linux Anda tidak menggunakan nama perangkat antarmuka jaringan yang dapat diprediksi.
- Matikan VM Anda sebelum mengeksportnya dari lingkungan virtualisasi Anda.

## Konfigurasi Windows

Konfigurasi berikut harus dibuat di VM Windows Anda sebelum Anda mengeksportnya dari lingkungan virtualisasi Anda. Bagian ini mengasumsikan Anda telah meninjau[Konfigurasi umum](#).

- Aktifkan Remote Desktop (RDP) untuk akses jarak jauh.
- Pastikan firewall host Anda (firewall Windows atau sejenisnya), jika dikonfigurasi, memungkinkan akses keRDP. Jika tidak, Anda tidak dapat mengakses instans Anda setelah impor selesai.
- Pastikan bahwa akun administrator dan semua akun pengguna lain menggunakan sandi yang aman. Semua akun harus memiliki kata sandi atau proses impor mungkin gagal.
- Instal. NETFramework 4.5 atau lebih baru pada VM. Kami menginstal. NETkerangka kerja pada VM Anda sesuai kebutuhan.
- Nonaktifkan Autologon pada VM Windows Anda.
- Buka Panel Kontrol > Sistem dan Keamanan > Pembaruan Windows. Di panel sebelah kiri, pilih Ubah pengaturan. Pilih pengaturan yang diinginkan. Ketahuilah bahwa jika Anda memilih Unduh pembaruan tetapi izinkan saya memilih apakah akan menginstalnya (nilai default), pemeriksaan pembaruan dapat menghabiskan sementara antara 50% dan 99% CPU sumber daya pada instance. Pemeriksaan biasanya terjadi beberapa menit setelah instans dimulai. Pastikan bahwa

ada tidak ada pembaruan Microsoft tertunda, dan bahwa komputer tidak diatur untuk menginstal perangkat lunak ketika reboot.

- Terapkan perbaikan panas berikut sesuai kebutuhan:
  - [Anda tidak dapat mengubah waktu sistem jika entri RealTimeIsUniversal registri diaktifkan di Windows](#)
  - [CPUPenggunaan tinggi selama DST pergantian di Windows Server 2008, Windows 7, atau Windows Server 2008 R2](#)
- Atur kunci RealTimeIsUniversal registri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur waktu untuk EC2 instans Amazon Anda](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.
- Jalankan Persiapan Sistem (Sysprep) pada gambar VM Windows Server Anda.
  - Jika Anda menjalankan Sysprep sebelum mengimpor VM Anda, proses impor menambahkan file jawaban (unattend.xml) ke VM yang secara otomatis menerima Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA) dan menetapkan lokal ke EN-US.
  - Jika Anda memilih untuk menjalankan Sysprep setelah mengimpor VM Anda, kami sarankan Anda menggunakan EC2Launch (Windows Server 2016 dan yang lebih baru) atau EC2Config (melalui Windows Server 2012 R2) untuk menjalankan Sysprep.

Untuk menyertakan file jawaban Anda sendiri, bukan default (**unattend.xml**)

1. Salin file contoh berikut di bawah ini dan atur processorArchitectureparameter ke x86 atau amd64, tergantung pada arsitektur sistem operasi Anda:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<unattend xmlns:wcm='https://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State'
xmlns='urn:schemas-microsoft-com:unattend'>
  <settings pass='oobeSystem'>
    <component versionScope='nonSxS' processorArchitecture='x86 or amd64'
name='Microsoft-Windows-International-Core' publicKeyToken='31bf3856ad364e35'
language='neutral'>
      <InputLocale>en-US</InputLocale>
      <SystemLocale>en-US</SystemLocale>
      <UILanguage>en-US</UILanguage>
      <UserLocale>en-US</UserLocale>
    </component>
    <component versionScope='nonSxS' processorArchitecture='x86 or amd64'
name='Microsoft-Windows-Shell-Setup' publicKeyToken='31bf3856ad364e35'
language='neutral'>
      <OOBE>
        <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
```

```
<SkipMachine00BE>true</SkipMachine00BE>
<SkipUser00BE>true</SkipUser00BE>
</00BE>
</component>
</settings>
</unattend>
```

2. Simpan file di direktori C:\Windows\Panther dengan nama unattend.xml.
3. Jalankan Sysprep dengan pilihan /oobe dan /generalize. Opsi ini menghapus semua informasi sistem unik dari instalasi Windows dan meminta Anda untuk mengatur ulang kata sandi administrator.
4. Matikan VM dan ekspor dari lingkungan virtualisasi Anda.

## Izin yang diperlukan untuk Impor/Ekspor VM

Impor/Ekspor VM memerlukan izin tertentu untuk pengguna, grup, dan peran Anda. Selain itu, peran layanan diperlukan untuk melakukan operasi tertentu atas nama Anda.

### Topik

- [Izin yang diperlukan](#)
- [Peran layanan yang diperlukan](#)

## Izin yang diperlukan

Pengguna, grup, dan peran Anda memerlukan izin berikut dalam IAM kebijakan mereka untuk menggunakan Impor/Ekspor VM:

### Note

Beberapa tindakan memerlukan penggunaan bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Kebijakan contoh ini tidak memberikan izin untuk membuat bucket S3. Pengguna atau peran yang Anda gunakan harus menentukan bucket yang sudah ada, atau memiliki izin untuk membuat bucket baru dengan `s3:CreateBucket` tindakan tersebut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-import-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-import-bucket/*",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CancelConversionTask",
      "ec2:CancelExportTask",
      "ec2:CreateImage",
      "ec2:CreateInstanceExportTask",
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:DescribeConversionTasks",
      "ec2:DescribeExportTasks",
      "ec2:DescribeExportImageTasks",
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeSnapshots",
      "ec2:DescribeTags",
      "ec2:ExportImage",
      "ec2:ImportInstance",
      "ec2:ImportVolume",
      "ec2:StartInstances",
      "ec2:StopInstances",
      "ec2:TerminateInstances",
      "ec2:ImportImage",
      "ec2:ImportSnapshot",
      "ec2:DescribeImportImageTasks",
      "ec2:DescribeImportSnapshotTasks",
      "ec2:CancelImportTask"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

```
}  
]  
}
```

## Peran layanan yang diperlukan

VM Import/Export memerlukan peran untuk melakukan operasi tertentu atas nama Anda. Anda harus membuat peran layanan bernama `vmimport` dengan dokumen kebijakan hubungan kepercayaan yang memungkinkan Impor/Ekspor VM untuk mengambil peran tersebut, dan Anda harus melampirkan IAM kebijakan ke peran tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAMPeran](#) di Panduan IAM Pengguna.

### Prasyarat

Anda harus mengaktifkan AWS Security Token Service (AWS STS) di Wilayah mana pun di mana Anda berencana untuk menggunakan Impor/Ekspor VM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan AWS STS dalam sebuah AWS Wilayah](#).

Untuk membuat peran layanan

1. Buat file bernama `trust-policy.json` di komputer Anda. Tambahkan kebijakan berikut ke file:

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": { "Service": "vmie.amazonaws.com" },  
      "Action": "sts:AssumeRole",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "sts:Externalid": "vmimport"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

2. Gunakan [create-role](#) perintah untuk membuat peran bernama `vmimport` dan memberikan akses Impor/Ekspor VM ke sana. Pastikan Anda menentukan jalur lengkap ke lokasi file

`trust-policy.json` yang Anda buat di langkah sebelumnya, dan Anda menyertakan awalan `file://` seperti yang diperlihatkan contoh berikut:

```
aws iam create-role --role-name vmimport --assume-role-policy-document "file://C:\import\trust-policy.json"
```

3. Buat file bernama `role-policy.json` dengan kebijakan berikut, di mana `amzn-s3-demo-import-bucket` adalah ember untuk gambar disk yang diimpor dan `amzn-s3-demo-export-bucket` adalah ember untuk gambar disk yang diekspor:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-import-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-import-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
```

```

        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Describe*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

4. (Opsional) Untuk mengimpor sumber daya yang dienkripsi menggunakan AWS KMS kunci dari AWS Key Management Service, tambahkan izin berikut ke `role-policy.json` file.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:Encrypt",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:ReEncrypt*"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

Jika Anda menggunakan KMS kunci selain default yang disediakan oleh AmazonEBS, Anda harus memberikan izin Impor/Ekspor VM ke KMS kunci jika Anda mengaktifkan EBS enkripsi Amazon secara default atau mengaktifkan enkripsi pada operasi impor. Anda dapat menentukan Amazon Resource Name (ARN) KMS kunci sebagai sumber daya, bukan `*`.

5. (Opsional) Untuk melampirkan konfigurasi lisensi keAMI, tambahkan izin License Manager berikut ke file `role-policy.json`

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "license-manager:GetLicenseConfiguration",
    "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
    "license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource"
  ],
  "Resource": "*"
}

```



- Gunakan yang berikut `put-role-policy` perintah untuk melampirkan kebijakan ke peran yang dibuat di atas. Pastikan bahwa Anda menentukan jalur lengkap ke lokasi file `role-policy.json`.

```
aws iam put-role-policy --role-name vmimport --policy-name vmimport --policy-document "file:///C:\import\role-policy.json"
```

- Untuk kontrol keamanan tambahan, kunci konteks seperti `aws:SourceAccount` dan `aws:SourceArn` dapat ditambahkan ke kebijakan kepercayaan untuk peran yang baru dibuat ini. VM Impor/Ekspor akan mempublikasikan `SourceArn` kunci `SourceAccount` dan seperti yang ditentukan dalam contoh di bawah ini untuk mengambil peran ini:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "vmie.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:Externalid": "vmimport",
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:vmie:*:111122223333:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

# Lisensi untuk impor Anda VMs

Saat Anda membuat tugas Impor VM baru, Anda memiliki dua opsi untuk menentukan jenis lisensi untuk sistem operasi. Anda dapat menentukan nilai untuk parameter `--license-type` atau `--usage-operation` parameter. Menentukan nilai untuk kedua parameter akan mengembalikan kesalahan. Anda dapat menggunakan `--usage-operation` untuk memadukan sistem operasi dan lisensi SQL Server Anda.

## Important

AWS Impor/Ekspor VM sangat menyarankan untuk menentukan nilai untuk `--usage-operation` parameter `--license-type` atau saat Anda membuat tugas Impor VM baru. Ini memastikan sistem operasi Anda dilisensikan dengan tepat dan penagihan Anda dioptimalkan. Jika Anda memilih jenis lisensi yang tidak kompatibel dengan VM Anda, tugas VM Import akan gagal dengan pesan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tentukan opsi lisensi untuk impor Anda](#).

## Topik

- [Pertimbangan perizinan](#)
- [Tentukan opsi lisensi untuk impor Anda](#)

## Pertimbangan perizinan

Kami menyarankan Anda meninjau pertimbangan perizinan berikut yang sesuai untuk sistem operasi yang ingin Anda impor.

## Topik

- [Pertimbangan perizinan untuk Linux/Unix](#)
- [Pertimbangan lisensi untuk Windows](#)

## Pertimbangan perizinan untuk Linux/Unix

Sistem operasi Linux hanya mendukung jenis BYOL lisensi untuk tugas impor VM.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) yang dimigrasi VMs harus menggunakan lisensi Cloud Access (BYOS). Untuk informasi selengkapnya, lihat: [Akses Red Hat Cloud](#) di situs web Red Hat.

Server SUSE Linux Enterprise yang dimigrasi VMs harus menggunakan lisensi SUSE Public Cloud Program (BYOS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Program Cloud SUSE Publik—Bawa Langganan Anda Sendiri](#).

## Pertimbangan lisensi untuk Windows

Sistem operasi Windows Server mendukung jenis BYOL atau AWS lisensi. Sistem operasi klien Windows (seperti Windows 10) hanya mendukung BYOL lisensi.

Secara default, AWS lisensi digunakan saat Anda membuat tugas impor VM jika VM memiliki OS Windows Server. Jika tidak, BYOL lisensi digunakan.

Aturan berikut berlaku saat Anda menggunakan lisensi BYOL Microsoft, baik melalui MSDN atau [Jaminan Perangkat Lunak Windows Per Pengguna](#):

- BYOL Instans Anda diberi harga dengan harga instans EC2 Amazon Linux yang berlaku, asalkan Anda memenuhi ketentuan berikut:
  - Jalankan pada Host Khusus ([Host Khusus](#)).
  - Peluncuran dari VMs sumber binari perangkat lunak yang disediakan oleh Anda menggunakan AWS VM Impor/Ekspor, yang tunduk pada persyaratan dan kemampuan VM Impor/Ekspor saat ini. AWS
  - Tentukan instance sebagai BYOL instance.
  - Jalankan instance dalam yang Anda tentukan Wilayah AWS, dan di mana AWS menawarkan BYOL model.
  - Aktifkan menggunakan kunci Microsoft yang Anda berikan atau yang digunakan dalam sistem manajemen kunci Anda.
- Anda harus memperhitungkan fakta bahwa ketika Anda memulai EC2 instans Amazon, itu dapat berjalan di salah satu dari banyak server dalam Availability Zone. Ini berarti bahwa setiap kali Anda memulai EC2 instans Amazon (termasuk berhenti/mulai), instans tersebut dapat berjalan di server yang berbeda dalam Availability Zone. Anda harus memperhitungkan fakta ini mengingat keterbatasan pada penetapan ulang lisensi seperti yang dijelaskan dalam dokumen Microsoft [Ketentuan Produk Lisensi Volume](#), atau konsultasikan dengan hak penggunaan khusus Anda untuk menentukan apakah hak Anda konsisten dengan penggunaan ini.

- Anda harus memenuhi syarat untuk menggunakan BYOL program untuk perangkat lunak Microsoft yang berlaku berdasarkan perjanjian Anda dengan Microsoft, misalnya, berdasarkan hak MSDN pengguna Anda atau berdasarkan Jaminan Perangkat Lunak Windows Anda Per Hak Pengguna. Anda bertanggung jawab penuh untuk mendapatkan semua lisensi yang diperlukan dan untuk mematuhi semua persyaratan lisensi Microsoft yang berlaku, termasuk /PT. PUR Selanjutnya, Anda harus telah menerima Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Microsoft (MicrosoftEULA), dan dengan menggunakan Perangkat Lunak Microsoft di bawah BYOL program, Anda menyetujui MicrosoftEULA.
- AWS merekomendasikan agar Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum Anda sendiri dan penasihat lainnya untuk memahami dan mematuhi persyaratan lisensi Microsoft yang berlaku. Penggunaan Layanan (termasuk penggunaan `licenseTypeparameter` dan `BYOLtanda`) yang melanggar perjanjian Anda dengan Microsoft tidak diizinkan atau diizinkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghasilkan EC2 estimasi Windows SQL Server dan Server di Amazon](#) di Panduan AWS Pricing Calculator Pengguna.

## Tentukan opsi lisensi untuk impor Anda

Anda dapat menentukan jenis lisensi atau operasi penggunaan untuk VMs yang Anda migrasi. Menentukan opsi lisensi memastikan sistem operasi Anda dilisensikan dengan tepat dan penagihan Anda dioptimalkan. Jika Anda memilih jenis lisensi yang tidak kompatibel dengan VM Anda, tugas VM Import akan gagal dengan pesan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya tentang kesalahan pemecahan masalah, lihat. [Penyelesaian masalah VM Import/Export](#)

Topik

- [Tentukan jenis lisensi](#)
- [Tentukan operasi penggunaan](#)

## Tentukan jenis lisensi

Tentukan jenis lisensi

Anda dapat menentukan nilai berikut untuk parameter `--license-type`:

- AWS(termasuk lisensi) - Mengganti lisensi sistem sumber dengan AWS lisensi pada VM yang dimigrasi.
- BYOL— Mempertahankan lisensi sistem sumber pada VM yang dimigrasi.

**Note**

Membiarkan `--license-type` parameter tidak terdefinisi saat mengimpor OS Windows Server sama dengan memilih AWS dan sama dengan memilih BYOL saat mengimpor OS klien Windows (seperti Windows 10) atau OS Linux.

Misalnya, untuk menentukan jenis lisensi sebagai AWS lisensi, jalankan perintah berikut:

```
aws ec2 import-image --license-type aws --disk-containers
Format=OVA,Url=S3://bucket_name/sql_std_image.ova
```

## Tentukan operasi penggunaan

**Important**

AWS mencap edisi perangkat lunak dengan informasi yang Anda berikan. Anda bertanggung jawab untuk memasukkan informasi edisi perangkat lunak yang benar untuk lisensi apa pun yang Anda bawa. AWS

Anda dapat menentukan nilai berikut untuk parameter `--usage-operation`:

Detail platform	Operasi penggunaan*
Lisensi Windows Server Termasuk tanpa SQL Server	RunInstances:0002
Lisensi Windows Server Termasuk dengan SQL Server (edisi apa pun) BYOL	RunInstances:0002
Lisensi Windows Server Termasuk dengan Lisensi Standar SQL Server Termasuk	RunInstances:0006
Lisensi Windows Server Termasuk dengan Lisensi SQL Server Enterprise Termasuk	RunInstances:0102

Detail platform	Operasi penggunaan*
Lisensi Windows Server Termasuk dengan Lisensi Web SQL Server Termasuk	RunInstances:0202
Windows Server BYOL tanpa SQL Server	RunInstances:0800
Windows Server BYOL dengan SQL (edisi apa pun) BYOL	RunInstances:0800
Linux/ tanpa Server UNIX SQL	RunInstances
UNIXLinux/dengan SQL Server (edisi apa pun) BYOL	RunInstances
UNIXLinux/dengan Lisensi SQL Server Enterprise Termasuk	RunInstances:0100
UNIXLinux/dengan Lisensi Standar SQL Server Termasuk	RunInstances:0004
UNIXLinux/dengan Lisensi Web SQL Server Termasuk	RunInstances:0200

\* Jika Anda menjalankan Instans Spot, `lineup/Operation` pada Laporan AWS Biaya dan Penggunaan Anda mungkin berbeda dari nilai operasi Penggunaan yang tercantum di sini.

Misalnya, untuk menentukan operasi penggunaan untuk Windows dengan SQL Server Standard, jalankan perintah berikut:

```
aws ec2 import-image --usage-operation RunInstances:0006 --disk-containers
Format=OVA,Url=S3://bucket_name/sql_std_image.ova
```

Untuk informasi selengkapnya tentang kode penagihan, lihat bidang [informasi AMI penagihan](#).

# Proses Impor/Ekspor VM

VM Impor/Ekspor memiliki proses untuk sumber daya yang memenuhi syarat yang dapat Anda gunakan untuk mengimpor dan mengekspor keluar. AWS Cloud Anda dapat mengimpor disk individual, atau seluruh VM yang memenuhi persyaratan masing-masing proses impor.

Anda juga dapat mengekspor instans Amazon EC2 atau AMI dalam format file yang didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang sumber daya yang memenuhi syarat untuk diekspor, lihat [Pertimbangan untuk ekspor instans](#) dan [Pertimbangan untuk ekspor citra](#).

## Topik

- [Mengimpor VM sebagai gambar](#)
- [Mengimpor disk sebagai snapshot menggunakan VM Import/Export](#)
- [Mengimpor VM sebagai instans menggunakan VM Import/Export](#)
- [Mengekspor instans sebagai VM menggunakan VM Import/Export](#)
- [Mengekspor VM langsung dari Amazon Machine Image \(AMI\) menggunakan VM Impor/Ekspor](#)

## Mengimpor VM sebagai gambar

### Tip

Untuk mengimpor mesin virtual Anda (VMs) dengan pengalaman berbasis konsol, Anda dapat menggunakan Impor gambar mesin virtual ke AWSTemplate di konsol [Orkestrator Hub Migrasi](#). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Orkestrator AWS Migration Hub Panduan Pengguna](#).

Anda dapat menggunakan VM Import/Export untuk mengimpor gambar mesin virtual (VM) dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai Amazon Machine Images AMI (), yang dapat Anda gunakan untuk meluncurkan instance. Selanjutnya, Anda dapat mengekspor citra VM dari instans kembali ke lingkungan virtualisasi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan investasi Anda dalam VMs yang telah Anda buat untuk memenuhi persyaratan keamanan, manajemen konfigurasi, dan kepatuhan TI Anda dengan membawanya ke AmazonEC2.

## Topik

- [Ekspor VM Anda dari lingkungan virtualisasinya](#)

- [Modifikasi terprogram yang dibuat VMs oleh VM Impor/Ekspor](#)
- [Impor VM Anda sebagai citra](#)
- [Memantau tugas impor citra](#)
- [Membatalkan tugas impor citra](#)
- [Buat EC2 instance dari gambar yang diimpor](#)

## Ekspor VM Anda dari lingkungan virtualisasinya

Setelah Anda telah mempersiapkan VM Anda untuk ekspor, Anda dapat mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Saat mengimpor VM sebagai gambar, Anda dapat mengimpor disk dalam format berikut: Open Virtualization Archive (OVA), Virtual Machine Disk (), Virtual Hard Disk (VHD/VMDK/VHDX), dan raw. Dengan beberapa lingkungan virtualisasi, Anda akan mengekspor ke Open Virtualization Format (OVF), yang biasanya mencakup satu atau lebih VMDK, VHD, atau VHDX file, dan kemudian mengemas file ke dalam file OVA.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi untuk lingkungan virtualisasi Anda. Sebagai contoh:

- VMware— Cari “Ekspor OVF Template” di situs [VMwareDocs](#). Ikuti petunjuk untuk mengekspor file OVA.
- Citrix — [Mengimpor dan Mengekspor VMs](#) di situs web Citrix.
- Microsoft Hyper-V — [Ikhtisar mengekspor dan mengimpor mesin virtual di situs web](#) Microsoft.
- Microsoft Azure — [Unduh Windows VHD dari Azure](#) atau [Unduh Linux VHD dari Azure](#) di situs web Microsoft. Dari Portal Azure, pilih VM yang akan dimigrasi, lalu pilih Disk. Pilih setiap disk (baik OS atau data) dan pilih Buat Snapshot. Pada sumber daya snapshot yang telah selesai, pilih Ekspor. Ini menciptakan URL yang dapat Anda gunakan untuk mengunduh gambar virtual.

## Modifikasi terprogram yang dibuat VMs oleh VM Impor/Ekspor

Saat mengimpor VM menggunakan, `ImportImage` API AWS memodifikasi sistem file untuk membuat VM yang diimpor dapat diakses. Saat menulis file yang dimodifikasi, AWS menyimpan file asli di lokasi yang sama dengan nama baru. Tindakan berikut mungkin terjadi:

### Umum

- Untuk paritas dengan gambar yang disediakan oleh AWS, AWS Systems Manager klien diinstal pada VM.



## Windows

- Memodifikasi pengaturan registri untuk membuat VM dapat di-boot.

## Linux

- Menginstal driver Citrix PV baik secara langsung di OS atau memodifikasi `initrd/initramfs` untuk menampungnya.
- Memodifikasi skrip jaringan untuk menggantikan statis IPs dengan dinamis. IPs
- Memodifikasi `/etc/fstab`, mengomentari entri yang tidak valid, dan mengganti nama perangkat dengan UUIDs. Jika tidak ada pencocokan yang UUID dapat ditemukan untuk perangkat, `nofail` opsi ditambahkan ke deskripsi perangkat. Anda harus memperbaiki penamaan perangkat dan menghapus `nofail` setelah impor. Sebagai praktik terbaik saat VMs mempersiapkan impor, kami sarankan Anda menentukan perangkat disk VM Anda dengan UUID bukan nama perangkat.

Entri di `/etc/fstab` yang mengandung jenis sistem file non standar (`cifs`, `smbfs`, `vboxsf`, `sshfs`, dan lain-lain) dinonaktifkan.

- Memodifikasi pengaturan bootloader grub seperti entri default dan batas waktu.

## Impor VM Anda sebagai citra

Setelah mengekspor VM Anda dari lingkungan virtualisasi Anda, Anda dapat mengimpornya ke Amazon. EC2 Proses impor adalah sama terlepas dari asal VM.

### Tugas

- [Prasyarat untuk mengimpor VM ke Amazon EC2](#)
- [Unggah citra ke Amazon S3](#)
- [Impor VM](#)

## Prasyarat untuk mengimpor VM ke Amazon EC2

- Buat bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk menyimpan gambar yang diekspor atau memilih bucket yang sudah ada. Bucket harus berada di Wilayah tempat Anda ingin mengimpor VMs. Untuk informasi selengkapnya tentang bucket S3, lihat [Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).

- Buat IAM peran bernama `vmimport`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan yang diperlukan](#).
- Jika Anda belum menginstal AWS CLI di komputer yang akan Anda gunakan untuk menjalankan perintah impor, lihat [AWS Command Line Interface Panduan Pengguna](#).

#### Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) untuk shell pra-otentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari AWS Management Console.

## Unggah citra ke Amazon S3

Unggah file gambar VM Anda ke bucket S3 Anda menggunakan alat unggah pilihan Anda. Untuk informasi tentang mengunggah objek melalui konsol Amazon S3, lihat [Mengunggah Objek](#).

## Impor VM

Setelah Anda mengunggah file gambar VM Anda ke Amazon S3, Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengimpor gambar. Alat-alat ini menerima bucket S3 dan path ke file atau file Amazon S3 publik. URL [File Amazon S3 pribadi memerlukan presigned URL](#).

Anda juga dapat menggunakan Impor gambar mesin virtual untuk AWS template di konsol [Orkestrator Hub Migrasi](#) untuk mengimpor gambar mesin virtual lokal Anda AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Example 4](#).

#### Important

- AWS Impor/Ekspor VM sangat menyarankan untuk menentukan nilai untuk `--usage-operation` parameter `--license-type` atau saat Anda membuat tugas Impor VM baru. Ini memastikan sistem operasi Anda dilisensikan dengan tepat dan penagihan Anda dioptimalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lisensi untuk impor Anda VMs](#).
- AWS VM Impor/Ekspor hanya mendukung gambar yang dipasang secara asli di dalam VM sumber dan bukan yang dibuat menggunakan proses konversi physical-to-virtual (P2V). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan VM Import/Export](#).

- Jika Anda menggunakan JSON file untuk meneruskan input ke `disk-containers` parameter, awalan jalur file dengan `file://` atau kesalahan terkait sintaks mungkin terjadi.

Contoh berikut menggunakan AWS CLI perintah [import-image](#) untuk membuat tugas impor.

Contoh 1: Impor gambar dengan satu disk

Gunakan perintah berikut untuk mengimpor citra dengan satu disk.

```
aws ec2 import-image --description "My server VM" --disk-containers "file://C:\import\containers.json"
```

Berikut ini adalah contoh file `containers.json` yang menentukan citra menggunakan bucket S3.

```
[
  {
    "Description": "My Server OVA",
    "Format": "ova",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
      "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
    }
  }
]
```

Berikut ini adalah contoh `containers.json` file yang menentukan gambar menggunakan URL di Amazon S3.

```
[
  {
    "Description": "My Server OVA",
    "Format": "ova",
    "Url": "s3://amzn-s3-demo-import-bucket/vms/my-server-vm.ova"
  }
]
```

Contoh 2: Impor gambar dengan banyak disk

Gunakan perintah berikut untuk mengimpor citra dengan beberapa disk.

```
aws ec2 import-image --description "My server disks" --disk-containers "file:///C:\import\containers.json"
```

Berikut ini adalah contoh file `containers.json`.

```
[
  {
    "Description": "First disk",
    "Format": "vmdk",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
      "S3Key": "disks/my-server-vm-disk1.vmdk"
    }
  },
  {
    "Description": "Second disk",
    "Format": "vmdk",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
      "S3Key": "disks/my-server-vm-disk2.vmdk"
    }
  }
]
```

### Contoh 3: Impor dengan opsi terenkripsi diaktifkan

Gunakan perintah berikut untuk mengimpor citra dengan volume root terenkripsi.

```
aws ec2 import-image --description "My server disks" --encrypted --kms-key-id 0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE --disk-containers "file:///C:\import\containers.json"
```

Enkripsi yang CMK disediakan tidak boleh dinonaktifkan selama seluruh proses impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [EBSEnkripsi Amazon](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

### Contoh 4: Impor gambar menggunakan Impor gambar mesin virtual ke AWSTemplate di Orkestrator Hub Migrasi

1. Buka konsol [Orkestrator Hub Migrasi](#).
2. Di panel navigasi, pilih Buat alur kerja migrasi.

3. Pada halaman template Pilih alur kerja, pilih Impor gambar virtual ke AWS templat.
4. Konfigurasi dan kirimkan alur kerja Anda untuk memulai impor VM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Orkestrator AWS Migration Hub Panduan Pengguna](#).

## Memantau tugas impor citra

Gunakan [describe-import-image-tasks](#) perintah untuk mengembalikan status tugas impor.

```
aws ec2 describe-import-image-tasks --import-task-ids import-ami-1234567890abcdef0
```

Nilai status mencakup hal berikut:

- `active` — Tugas impor sedang berlangsung.
- `deleting` — Tugas impor sedang dibatalkan.
- `deleted` — Tugas impor dibatalkan.
- `updating` — Status impor sedang diperbarui.
- `validating` — Citra yang diimpor sedang divalidasi.
- `validated` — Citra yang diimpor telah divalidasi.
- `converting` — Gambar yang diimpor sedang diubah menjadi fileAMI.
- `completed` — Tugas impor selesai dan AMI siap digunakan.

Setelah tugas gambar impor selesai, output menyertakan ID dari fileAMI. Berikut ini adalah contoh output yang menyertakan ImageId.

```
{
  "ImportImageTasks": [
    {
      "ImportTaskId": "import-ami-01234567890abcdef",
      "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE",
      "SnapshotDetails": [
        {
          "DiskImageSize": 705638400.0,
          "Format": "ova",
          "SnapshotId": "snap-111222333444aaabb",
          "Status": "completed",
          "UserBucket": {
```

```
        "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
        "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
    }
  ],
  "Status": "completed"
}
```

## Membatalkan tugas impor citra

Jika Anda perlu membatalkan tugas impor aktif, gunakan [cancel-import-task](#) perintah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengambil detail tentang tugas impor gambar aktif, lihat [Memantau tugas impor citra](#).

```
aws ec2 cancel-import-task --import-task-id import-ami-1234567890abcdef0
```

## Buat EC2 instance dari gambar yang diimpor

Setelah tugas impor gambar selesai, Anda dapat meluncurkan instance menggunakan hasil AMI atau menyalin AMI ke Wilayah lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi berikut di Panduan EC2 Pengguna Amazon:

- [Luncurkan sebuah instance](#)
- [Salin AMI](#)

Untuk beberapa sistem operasi, driver perangkat untuk jaringan yang disempurnakan dan perangkat NVMe blok yang diperlukan oleh [instans yang dibangun pada sistem Nitro](#) tidak diinstal secara otomatis selama impor. Untuk menginstal driver ini secara manual, gunakan petunjuk dalam dokumentasi berikut di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- (Instans Windows) Instal versi terbaru dari salah satu dari berikut ini: [EC2LaunchV2](#), [EC2Launch](#), atau [EC2Config](#).
- (Instans Windows) [Instal atau tingkatkan AWS NVMe driver menggunakan PowerShell](#)
- (Instans Linux) [Instal atau tingkatkan driver NVMe](#)
- [Aktifkan jaringan yang disempurnakan](#)

Setelah Anda selesai menyesuaikan instance Anda, Anda dapat membuat gambar baru dari instance yang disesuaikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

## Mengimpor disk sebagai snapshot menggunakan VM Import/Export

VM Impor/Ekspor memungkinkan Anda untuk mengimpor disk Anda sebagai snapshot Amazon EBS. Setelah snapshot dibuat, Anda dapat membuat EBS volume dari snapshot, dan kemudian melampirkan volume ke instance EC2.

Snapshot yang diimpor memiliki ID volume arbitrer yang tidak boleh digunakan untuk tujuan apa pun.

### Prasyarat untuk mengimpor snapshot

- Format disk berikut didukung: Virtual Hard Disk (VHD/VHDX), ESX Virtual Machine Disk (VMDK), dan raw.
- Anda harus terlebih dahulu mengunggah disk Anda ke Amazon S3.
- Jika Anda belum menginstal AWS CLI di komputer yang akan Anda gunakan untuk menjalankan perintah impor, lihat [AWS Command Line Interface Panduan Pengguna](#).

#### Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) untuk shell pra-otentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari AWS Management Console.

### Mulai tugas impor snapshot

Gunakan perintah [import-snapshot](#) berikut untuk mengimpor disk. Anda dapat menentukan URL bucket S3, atau memberikan nama dan kunci bucket S3.

```
aws ec2 import-snapshot --description "My server VM" --disk-container "file:///C:\import\containers.json"
```

File `containers.json` adalah JSON dokumen yang berisi informasi yang diperlukan.

```
{
```

```

    "Description": "My server VMDK",
    "Format": "VMDK",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
      "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
    }
  }
}

```

Berikut contoh responsnya:

```

{
  "Description": "My server VM",
  "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
  "SnapshotTaskDetail": {
    "Description": "My server VMDK",
    "DiskImageSize": "0.0",
    "Format": "VMDK",
    "Progress": "3",
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "pending",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
      "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
    }
  }
}

```

## Memantau tugas impor snapshot

Gunakan [describe-import-snapshot-tasks](#) perintah untuk memeriksa status tugas snapshot impor.

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids import-snap-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah contoh respons. Status yang ditampilkan adalah `active`, yang berarti bahwa impor sedang berlangsung. Snapshot siap digunakan saat statusnya `completed`.

```

{
  "ImportSnapshotTasks": [
    {
      "Description": "My server VM",
      "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
      "SnapshotTaskDetail": {

```



```

        "Description": "My server VMDK",
        "DiskImageSize": "3.115815424E9",
        "Format": "VMDK",
        "Progress": "22",
        "Status": "active",
        "StatusMessage": "downloading/converting",
        "UserBucket": {
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
            "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
        },
    },
}
]
}

```

## Membatalkan tugas impor snapshot

Jika perlu, Anda dapat membatalkan tugas impor yang sedang berlangsung menggunakan [cancel-import-task](#) perintah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengambil detail tentang tugas impor snapshot aktif, lihat [Memantau tugas impor snapshot](#)

```
aws ec2 cancel-import-task --import-task-id import-snap-1234567890abcdef0
```

## Buat EBS volume dari snapshot yang diimpor

Anda dapat membuat satu atau beberapa EBS volume dari EBS snapshot. Anda dapat melampirkan setiap EBS volume ke satu EC2 instance.

Prosedur berikut menunjukkan cara membuat volume dan melampirkannya ke sebuah instance menggunakan AWS CLI Atau, Anda dapat menggunakan . AWS Management Console.

Untuk membuat volume dan melampirkannya ke sebuah EC2 instance

1. Gunakan [describe-import-snapshot-tasks](#) perintah untuk menentukan ID snapshot yang dibuat oleh tugas impor.
2. Gunakan perintah [create-volume](#) berikut untuk membuat volume dari snapshot. Anda harus memilih Availability Zone dari instans yang akan Anda lampirkan volumenya.

```
aws ec2 create-volume --availability-zone us-east-1a --snapshot-id
snap-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah output contoh:

```
{
  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
  "State": "creating",
  "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
}
```

- Gunakan perintah [attach-volume](#) berikut untuk melampirkan EBS volume yang Anda buat pada langkah sebelumnya ke salah satu instance yang ada.

```
aws ec2 attach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0 --instance-id
i-1234567890abcdef0 --device /dev/sdf
```

Berikut ini adalah output contoh:

```
{
  "AttachTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
  "State": "attaching",
  "Device": "/dev/sdf"
}
```

- Pasang volume terlampir. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi sistem operasi untuk instans Anda.

## Mengimpor VM sebagai instans menggunakan VM Import/Export

### Important

Kami sangat menyarankan Anda mengimpor VMs sebagai Amazon Machine Images (AMI) alih-alih instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor VM sebagai gambar](#).

Anda dapat menggunakan VM Import/Export untuk mengimpor gambar mesin virtual (VM) dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon sebagai instance. EC2 Selanjutnya, Anda dapat mengekspor citra VM dari instans kembali ke lingkungan virtualisasi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk

memanfaatkan investasi Anda dalam VMs yang telah Anda buat untuk memenuhi persyaratan keamanan, manajemen konfigurasi, dan kepatuhan TI Anda dengan membawanya ke AmazonEC2.

## Daftar Isi

- [Keterbatasan impor instance](#)
- [Impor VM dengan impor instance](#)

## Keterbatasan impor instance

Mengimpor VM sebagai instance memiliki batasan berikut:

- Bagian AWS Command Line Interface (AWS CLI) tidak mendukung pengimporan VM sebagai instance, jadi Anda harus menggunakan Antarmuka Baris Perintah Amazon (EC2Amazon) yang tidak digunakan lagi. EC2 CLI
- Anda tidak dapat mengimpor instance Windows yang menggunakan model bring your own license (BYOL) sebagai instance. Sebagai gantinya, Anda harus mengimpor VM sebagai AMI file.
- VM Import/Export mendukung pengimporan instans Windows ke sebagian besar jenis instans. Instans Linux dapat diimpor ke dalam tipe instans berikut:
  - Tujuan umum: t2.micro | t2.small | t2.medium | m3.medium | m3.large | m3.xlarge | m3.2xlarge
  - Komputasi yang dioptimalkan: c3.large | c3.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge | cc1.4xlarge | cc2.8xlarge
  - Memori yang dioptimalkan: r3.large | r3.xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge | cr1.8xlarge
  - Penyimpanan yang dioptimalkan: i2.xlarge | i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge | hi1.4xlarge | hi1.8xlarge
- Tindakan ImportInstance dan ImportVolume API tindakan hanya didukung di Wilayah berikut dan tidak akan didukung di Wilayah tambahan mana pun.
  - Amerika Utara: us-east-1 | us-west-1 | us-west-1 | us-west-2 | us-timur-2 | ca-central-1 | -1 us-gov-west
  - Amerika Selatan: sa-east-1
  - Eropa/Timur Tengah/Afrika: eu-west-1 | eu-central-1
  - Asia Pasifik: ap-southeast-1 | ap-northeast-1 | ap-southeast-2 | ap-northeast-2 | ap-south-1 | cn-north-1

## Impor VM dengan impor instance

Anda dapat menggunakan `ImportInstance` operasi untuk mengimpor VM Anda sebagai contoh. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ImportInstance](#) di Amazon Elastic Compute Cloud API Reference.

## Mengekspor instans sebagai VM menggunakan VM Import/Export

Mengekspor sebagai VM berguna saat Anda ingin menerapkan salinan EC2 instans Amazon di lingkungan virtualisasi Anda. Anda dapat mengekspor sebagian besar EC2 instance ke Citrix Xen, Microsoft Hyper-V, atau VMware vSphere

Ketika Anda mengekspor instans, Anda akan dikenakan tarif Amazon S3 standar untuk bucket tempat VM yang diekspor disimpan. Selain itu, mungkin ada biaya kecil untuk penggunaan sementara EBS snapshot Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon Simple Storage Service](#).

### Topik

- [Prasyarat untuk mengekspor instance dari Amazon EC2](#)
- [Pertimbangan untuk ekspor instans](#)
- [Memulai tugas ekspor instans](#)
- [Memantau tugas ekspor instans](#)
- [Membatalkan tugas ekspor instans](#)

## Prasyarat untuk mengekspor instance dari Amazon EC2

Untuk mengekspor VM dari AmazonEC2, pertama-tama penuhi prasyarat berikut.

- Instal AWS CLI. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS Command Line Interface Panduan Pengguna](#).

### Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) untuk shell pra-otentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari AWS Management Console.

- Buat bucket S3 untuk menyimpan instance yang diekspor atau pilih bucket yang sudah ada. Bucket harus berada di Wilayah tempat Anda ingin ekspor AndaVMs. Selain itu, ember harus milik Akun AWS di mana Anda melakukan operasi ekspor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service](#).
- Siapkan bucket S3 Anda dengan melampirkan daftar kontrol akses (ACL) yang berisi hibah berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola Akses dengan ACLs](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

**⚠ Important**

Anda tidak dapat mengekspor VM ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) yang menggunakan setelan yang diberlakukan pemilik bucket untuk Kepemilikan Objek S3 karena dinonaktifkan. ACLs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi ACLs](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

- Untuk Grantee, berikan ID akun kanonis khusus Wilayah yang sesuai:

Afrika (Cape Town)

3f7744aeebaf91dd60ab135eb1cf908700c8d2bc9133e61261e6c582be6e33ee

Asia Pasifik (Hong Kong)

97ee7ab57cc9b5034f31e107741a968e595c0d7a19ec23330eae8d045a46edfb

Asia Pasifik (Hyderabad)

77ab5ec9eac9ade710b7defed37fe0640f93c5eb76ea65a64da49930965f18ca

Asia Pasifik (Jakarta)

de34aaa6b2875fa3d5086459cb4e03147cf1a9f7d03d82f02bedb991ff3d1df5

Asia Pasifik (Malaysia)

ed006f67543afcfe0779e356e52d5ed53fa45f95bcd7d277147dfc027aaca0e7

Asia Pasifik (Melbourne)

8b8ea36ab97c280aa8558c57a380353ac7712f01f82c21598afbb17e188b9ad5

### Asia Pasifik (Osaka)

40f22ffd22d6db3b71544ed6cd00c8952d8b0a63a87d58d5b074ec60397db8c9

### Kanada Barat (Calgary)

78e12f8d798f89502177975c4ccdac686c583765cea2bf06e9b34224e2953c83

### Eropa (Milan)

04636d9a349e458b0c1cbf1421858b9788b4ec28b066148d4907bb15c52b5b9c

### Eropa (Spanyol)

6e81c4c52a37a7f59e103625162ed97bcd0e646593adb107d21310d093151518

### Eropa (Zürich)

5d9fcea77b2fb3df05fc15c893f212ae1d02adb4b24c13e18586db728a48da67

### Israel (Tel Aviv)

328a78de7561501444823eb59152eca7cb58fee2fe2e4223c2cdd9f93ae931

### Timur Tengah (Bahrain)

aa763f2cf70006650562c62a09433f04353db3cba6ba6aeb3550fdc8065d3d9f

### Timur Tengah (UAE)

7d3018832562b7b6c126f5832211fae90bd3eee3ed3afde192d990690267e475

### China (Beijing) dan China (Ningxia)

834bafd86b15b6ca71074df0fd1f93d234b9d5e848a2cb31f880c149003ce36f

### AWS GovCloud (US)

af913ca13efe7a94b88392711f6cfc8aa07c9d1454d4f190a624b126733a5602

### Wilayah Lainnya

c4d8eabf8db69dbe46bfe0e517100c554f01200b104d59cd408e777ba442a322

- Untuk masing-masing Grantee, berikan izin berikut:
  - READ\_ACP (Di konsol Amazon S3, Bucket ACL harus memiliki izin Baca)
  - WRITE (Di konsol Amazon S3, Objek harus memiliki izin Tulis)

## Pertimbangan untuk ekspor instans

Mengekspor instans dan volume tunduk pada batasan berikut:

- Anda harus mengekspor instans dan volume ke salah satu format citra berikut yang didukung oleh lingkungan virtualisasi Anda:
  - Open Virtual Appliance (OVA), yang kompatibel dengan VMware vSphere versi 4, 5, dan 6.
  - Virtual Hard Disk (VHD), yang kompatibel dengan produk virtualisasi Citrix Xen dan Microsoft Hyper-V.
  - Disk Mesin ESX Virtual yang dioptimalkan untuk Stream (VMDK), yang kompatibel dengan VMware ESX dan VMware vSphere versi 4, 5, dan 6.
- Anda tidak dapat mengekspor instance jika berisi perangkat lunak pihak ketiga yang disediakan oleh AWS. Misalnya, Ekspor VM tidak dapat mengekspor instance Windows atau SQL Server, atau instance apa pun yang dibuat dari gambar di AWS Marketplace.
- Anda tidak dapat mengekspor instance dengan EBS snapshot terenkripsi dalam pemetaan perangkat blok.
- Anda tidak dapat mengekspor instans dengan volume penyimpanan instans dalam pemetaan perangkat blok.
- Anda hanya dapat mengekspor EBS volume yang ditentukan dalam pemetaan perangkat blok, bukan EBS volume yang dilampirkan setelah peluncuran instance.
- Anda tidak dapat mengekspor instance yang diluncurkan dari gambar yang diimpor jika Anda menghapus AMI atau EBS snapshot untuk AMI. Untuk mengatasi masalah ini, buat AMI dari instance dan ekspor AMI.
- Anda tidak dapat mengekspor instans yang memiliki lebih dari satu disk virtual.
- Anda tidak dapat mengekspor instans yang memiliki lebih dari satu antarmuka jaringan.
- Anda tidak dapat mengekspor instance dari Amazon EC2 jika Anda telah membagikannya dari yang lain AWS akun.
- Secara default, Anda tidak dapat memiliki lebih dari 5 tugas konversi per Wilayah yang sedang berlangsung secara bersamaan. Batas ini dapat disesuaikan hingga 20.
- VMs dengan volume yang lebih besar dari 1 TiB tidak didukung.
- Anda dapat mengekspor volume ke bucket S3 yang tidak terenkripsi atau ke bucket yang dienkripsi menggunakan -S3. SSE Anda tidak dapat mengekspor ke bucket S3 yang dienkripsi menggunakan -. SSE KMS

- VM Impor/Ekspor hanya mendukung ekspor VMs ke bucket S3 dalam hal yang sama Akun AWS dari mana Anda mengekspornya.
- Operasi ekspor tidak mendukung konfigurasi hybrid. GRUB2 harus diaktifkan untuk salah satu BIOS atau UEFI, tetapi tidak dapat diaktifkan untuk keduanya.

## Memulai tugas ekspor instans

### Important

Instance Anda mungkin reboot selama proses ekspor. Pastikan Anda melakukan tindakan ini ketika beberapa downtime dapat diterima.

Untuk mengekspor instance Anda, gunakan [create-instance-export-task](#) perintah. File yang diekspor ditulis ke bucket S3 yang ditentukan dalam kunci S3 berikut: awalan `export-i-xxxxxxxxxxxxxxxx` format (misalnya, `amzn-s3-demo-export-bucket/vms/export-i-1234567890abcdef0.ova`).

```
aws ec2 create-instance-export-task --instance-id instance-id --target-environment vmware --export-to-s3-task file:///C:\file.json
```

File `file.json` adalah JSON dokumen yang berisi informasi yang diperlukan.

```
{
  "ContainerFormat": "ova",
  "DiskImageFormat": "VMDK",
  "S3Bucket": "amzn-s3-demo-export-bucket",
  "S3Prefix": "vms/"
}
```

Berikut ini adalah contoh respons. Status yang ditampilkan adalah `active`, yang berarti bahwa tugas ekspor sedang berlangsung. Ekspor instance selesai ketika statusnya `completed`.

```
{
  "ExportTask": {
    "ExportTaskId": "export-i-021345abcdef6789",
    "ExportToS3Task": {
      "ContainerFormat": "ova",
      "DiskImageFormat": "vmdk",
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-export-bucket",
```



```
    "S3Key": "vms/export-i-021345abcdef6789.ova"
  },
  "InstanceExportDetails": {
    "InstanceId": "i-021345abcdef6789",
    "TargetEnvironment": "vmware"
  },
  "State": "active"
}
```

## Memantau tugas ekspor instans

Untuk memantau ekspor instans Anda, gunakan [describe-export-tasks](#) perintah berikut:

```
aws ec2 describe-export-tasks --export-task-ids export-i-1234567890abcdef0
```

## Membatalkan tugas ekspor instans

Jika perlu, Anda dapat menggunakan [cancel-export-task](#) perintah berikut untuk membatalkan ekspor instance yang sedang berlangsung. Perintah ini menghapus semua artifact ekspor, termasuk objek Amazon S3 yang dibuat sebagian. Jika tugas ekspor selesai atau sedang dalam proses mentransfer citra disk akhir, perintah akan gagal dan menampilkan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengambil detail tentang tugas ekspor instans aktif, lihat [Memantau tugas ekspor instans](#).

```
aws ec2 cancel-export-task --export-task-id export-i-1234567890abcdef0
```

## Mengekspor VM langsung dari Amazon Machine Image (AMI) menggunakan VM Impor/Ekspor

Mengekspor file VM berdasarkan Amazon Machine Image (AMI) berguna saat Anda ingin menerapkan instance standar baru di lingkungan virtualisasi Anda. Anda dapat mengekspor sebagian besar AMIs ke Citrix Xen, Microsoft Hyper-V, atau VMware vSphere

Ketika Anda mengekspor citra, Anda akan dikenakan tarif Amazon S3 standar untuk bucket tempat VM yang diekspor disimpan. Selain itu, mungkin ada biaya kecil untuk penggunaan sementara EBS snapshot Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon Simple Storage Service](#).

## Topik

- [Prasyarat untuk mengekspor gambar dari Amazon EC2](#)
- [Pertimbangan untuk ekspor citra](#)
- [Memulai tugas ekspor citra](#)
- [Memantau tugas ekspor citra](#)
- [Membatalkan tugas ekspor citra](#)

## Prasyarat untuk mengekspor gambar dari Amazon EC2

Untuk mengekspor VM dari AmazonEC2, pertama-tama penuhi prasyarat berikut.

- Instal AWS CLI. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS Command Line Interface Panduan Pengguna](#).

### Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) untuk shell pra-otentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari AWS Management Console.

- Buat bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk menyimpan gambar yang diekspor atau memilih bucket yang sudah ada. Bucket harus berada di Wilayah tempat Anda ingin mengekspor VMs. Selain itu, ember harus milik Akun AWS di mana Anda melakukan operasi ekspor. Untuk informasi selengkapnya tentang bucket S3, lihat [Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).
- Buat IAM peran bernama `vmimport`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan yang diperlukan](#).

## Pertimbangan untuk ekspor citra

Mengekspor citra dan volume tunduk pada batasan berikut:

- Anda harus mengekspor ke salah satu format citra berikut yang didukung oleh lingkungan virtualisasi Anda:
  - Virtual Hard Disk (VHD), yang kompatibel dengan produk virtualisasi Citrix Xen dan Microsoft Hyper-V.

- Disk Mesin ESX Virtual yang dioptimalkan untuk Stream (VMDK), yang kompatibel dengan VMware ESX dan VMware vSphere versi 4, 5, dan 6.
- Format mentah.
- Basis yang AMI digunakan untuk meluncurkan instance harus ada saat Anda mencoba mengekspor instance. Jika Anda telah menghapus AMI, ekspor gagal.
- VM Impor/Ekspor hanya mendukung ekspor VMs ke bucket S3 dalam hal yang sama Akun AWS dari mana Anda mengekspornya.
- Operasi ekspor tidak mendukung konfigurasi hybrid. GRUB2 harus diaktifkan untuk salah satu BIOS atau UEFI, tetapi tidak dapat diaktifkan untuk keduanya.
- Anda tidak dapat mengekspor gambar jika berisi perangkat lunak pihak ketiga yang disediakan oleh AWS. Misalnya, Ekspor VM tidak dapat mengekspor gambar Windows atau SQL Server, atau gambar apa pun yang dibuat dari gambar di AWS Marketplace.
- Anda tidak dapat mengekspor gambar dengan EBS snapshot terenkripsi dalam pemetaan perangkat blok.
- Anda hanya dapat mengekspor volume EBS data yang ditentukan dalam pemetaan perangkat blok, bukan EBS volume yang dilampirkan setelah peluncuran instance.
- Anda tidak dapat mengekspor gambar dari Amazon EC2 jika Anda telah membagikannya dari yang lain AWS akun.
- Anda tidak dapat memiliki beberapa tugas ekspor gambar yang sedang berlangsung untuk waktu yang sama AMI pada saat yang sama.
- Secara default, Anda tidak dapat memiliki lebih dari 5 tugas konversi per Wilayah yang sedang berlangsung secara bersamaan. Batas ini dapat disesuaikan hingga 20.
- VM dengan volume yang lebih besar dari 1 TiB tidak didukung.
- Anda dapat mengekspor volume ke bucket S3 yang tidak terenkripsi atau ke bucket yang dienkripsi menggunakan enkripsi -S3. SSE Anda tidak dapat mengekspor ke bucket S3 yang dienkripsi menggunakan SSE enkripsi -. KMS

## Memulai tugas ekspor citra

Untuk mengekspor citra Anda, gunakan perintah [export-image](#). File yang diekspor ditulis ke bucket S3 yang ditentukan menggunakan kunci S3 berikut: awalan export-ami- id. format (misalnya, amzn-s3-demo-export-bucket/exports/export-ami-1234567890abcdef0.vmdk).

```
aws ec2 export-image --image-id ami-id --disk-image-format VMDK --s3-export-location
S3Bucket=amzn-s3-demo-export-bucket,S3Prefix=exports/
```

## Memantau tugas ekspor citra

Untuk memantau ekspor gambar Anda, gunakan [describe-export-image-tasks](#) perintah berikut:

```
aws ec2 describe-export-image-tasks --export-image-task-ids export-
ami-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah contoh respons. Status yang ditampilkan adalah `active`, yang berarti bahwa tugas ekspor sedang berlangsung. Citra siap digunakan saat statusnya `completed`.

```
{
  "ExportImageTasks": [
    {
      "ExportImageTaskId": "export-ami-1234567890abcdef0"
      "Progress": "21",
      "S3ExportLocation": {
        "S3Bucket": "amzn-s3-demo-export-bucket",
        "S3Prefix": "exports/"
      },
      "Status": "active",
      "StatusMessage": "updating"
    }
  ]
}
```

## Membatalkan tugas ekspor citra

Jika perlu, Anda dapat menggunakan [cancel-export-task](#) perintah berikut untuk membatalkan ekspor gambar yang sedang berlangsung. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengambil detail tentang tugas ekspor gambar aktif, lihat [Memantau tugas ekspor citra](#).

```
aws ec2 cancel-export-task --export-task-id export-ami-1234567890abcdef0
```

Jika tugas ekspor selesai atau sedang dalam proses mentransfer citra disk akhir, perintah akan gagal dan menampilkan kesalahan.

# Keamanan di VM Import/Export

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program AWS Kepatuhan](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Impor/Ekspor VM, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup oleh Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup kepekaan data Anda, persyaratan perusahaan, serta peraturan perundangan yang berlaku

Dokumentasi ini akan membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan VM Import/Export. Topik berikut menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi VM Import/Export untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Impor/Ekspor VM Anda.

## Topik

- [Perlindungan data di VM Import/Export](#)
- [Validasi kepatuhan untuk VM Import/Export](#)
- [Ketahanan di VM Import/Export](#)
- [Keamanan infrastruktur di VM Import/Export](#)

Untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan dan instans EC2, Amazon Machine Image (AMI), dan volume EBS, lihat [Keamanan di Amazon EC2](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.

## Perlindungan data di VM Import/Export

Bagian AWS [model tanggung jawab bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di VM Impor/Ekspor. Seperti yang dijelaskan dalam model ini, AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kontrol atas konten Anda yang di-host di infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas konfigurasi keamanan dan tugas manajemen untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang privasi data, lihat [Privasi Data FAQ](#). Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, lihat [AWS Model Tanggung Jawab Bersama dan posting GDPR](#) blog di AWS Blog Keamanan.

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda untuk melindungi Akun AWS kredensi dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan otentikasi multi-faktor (MFA) dengan setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami membutuhkan TLS 1.2 dan merekomendasikan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang menggunakan CloudTrail jalur untuk menangkap AWS kegiatan, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jalan setapak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan AWS solusi enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan FIPS 140-3 modul kriptografi yang divalidasi saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan FIPS titik akhir. Untuk informasi selengkapnya tentang FIPS titik akhir yang tersedia, lihat [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk ketika Anda bekerja dengan VM Impor/Ekspor atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API, AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan

atau log diagnostik. Jika Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menyarankan agar Anda tidak menyertakan informasi kredensial dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

## Enkripsi diam

VM Import/Export tidak menyimpan data at rest Anda.

## Enkripsi dalam transit

VM Import/Export mengenkripsi data Anda saat melakukan tugas impor. [Untuk memastikan bahwa tujuan AMI atau snapshot dienkripsi, tentukan `--encrypted` parameter saat Anda memanggil perintah `import-image` atau `import-snapshot`.](#)

Saat melakukan tugas impor, VM Impor/Ekspor menyimpan data sementara dalam volume menengah. EBS Setiap tugas mendapat EBS volume terpisah. Ketika tugas impor selesai, VM Impor/Ekspor menghapus volume menengahnya. EBS

## Validasi kepatuhan untuk VM Import/Export

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan Impor/Ekspor VM sebagai bagian dari beberapa program kepatuhan. AWS Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk daftar AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup oleh AWS Layanan Program Kepatuhan](#) . Untuk informasi umum, lihat [Program Kepatuhan AWS](#) .

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#) .

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan VM Import/Export ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan](#) – Panduan deployment ini membahas pertimbangan arsitektural dan menyediakan langkah untuk menerapkan lingkungan dasar yang berfokus pada keamanan dan kepatuhan pada AWS.

- [Arsitektur untuk Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services](#) — Whitepaper ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan AWS untuk menjalankan beban kerja yang sesuai dengan HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config; menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#)— AWS Layanan ini memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS yang membantu Anda memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik.

## Ketahanan di VM Import/Export

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. Wilayah memberikan beberapa Zona Ketersediaan yang terpisah dan terisolasi secara fisik, yang terkoneksi melalui jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

## Keamanan infrastruktur di VM Import/Export

Sebagai layanan terkelola, VM Impor/Ekspor dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan API panggilan yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Impor/Ekspor VM melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:



- Keamanan Lapisan Transportasi (TLS). Kami membutuhkan TLS 1.2 dan merekomendasikan TLS 1.3.
- Suite cipher dengan kerahasiaan maju yang sempurna (PFS) seperti (Ephemeral Diffie-Hellman) atau DHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). ECDHE Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani dengan menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan IAM prinsipal. Atau Anda bisa menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

# Penyelesaian masalah VM Import/Export

Saat Anda mengimpor atau mengekspor mesin virtual (VM), sebagian besar kesalahan terjadi karena upaya untuk melakukan sesuatu yang tidak didukung. Untuk menghindari kesalahan ini, pastikan untuk memeriksa persyaratan dan batasan dengan cermat.

Tugas impor mungkin berhenti sebelum selesai, dan kemudian gagal. Anda dapat mengumpulkan detail tentang tugas impor yang tampaknya telah berhenti karena kegagalan sebelum berubah ke `completed` status. Untuk mengumpulkan detail tersebut, gunakan perintah yang sesuai untuk operasi impor yang Anda gunakan untuk menjelaskan detail tugas konversi yang sedang berlangsung:

- `ImportInstance` dan `ImportVolume`— Gunakan [DescribeConversionTasks](#) operasi.
- `ImportImage`— Gunakan [DescribeImportImageTasks](#) operasi.
- `ImportSnapshot`— Gunakan [DescribeImportSnapshotTasks](#) operasi.

## Kesalahan

- [Kesalahan impor citra](#)
- [Kesalahan impor instans](#)
- [Kesalahan ekspor VM](#)
- [Kesalahan Windows VM](#)
- [Kesalahan VM Linux](#)

## Kesalahan impor citra

Kode Kesalahan: `InvalidParameter`, Pesan Kesalahan: Pesan: Parameter `disk-image-size = 0` memiliki format yang tidak valid

Format citra yang ditentukan tidak didukung. Coba lagi operasi menggunakan salah satu format citra yang didukung berikut: VHD, VHDX, VMDK, atau raw.

Kesalahan klien (`MalformedPolicyDocument`) terjadi saat memanggil `CreateRole` operasi: Kesalahan sintaks dalam kebijakan

Anda harus menyertakan prefiks `file://` sebelum nama dokumen kebijakan.

ClientError: Validasi disk gagal [Kesalahan penguraian file OVF: OVA dengan file disk yang dipotong tidak didukung]

VM Impor/Ekspor tidak mendukung pengimporan disk yang dipisahkan menjadi beberapa file. Periksa format disk dan coba lagi operasi dengan disk VM sebagai satu file.

ClientError: Validasi disk gagal [Format File VMDK Tidak Didukung]

File VMDK harus dioptimalkan untuk streaming. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Format gambar yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#).

ClientError: Beberapa file grub/menu.lst yang berbeda ditemukan

VM Impor/Ekspor menemukan file duplikat selama tugas impor untuk setidaknya salah satu dari berikut ini: grub.cfg, atau grub.conf menu.lst VM dengan konfigurasi dual-boot tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keterbatasan sumber daya yang diimpor dengan VM Impor/Ekspor](#).

Peran layanan **vmimport** tidak ada atau tidak memiliki izin yang memadai untuk melanjutkan layanan

Peran layanan VM Import tidak ada atau salah. Anda juga dapat menerima kesalahan ini jika pengguna, grup, atau peran yang mencoba memulai impor tidak memiliki hak akses yang memadai pada sumber daya Amazon EC2.

Kesalahan ini juga dapat terjadi jika panggilan pengguna ImportImage memiliki Decrypt izin tetapi vmimport peran tidak. Jika Anda menggunakan [Enkripsi Sisi Server dengan AWS KMS—Kunci Terkelola \(SSE-KMS\)](#) untuk mengamankan data saat istirahat di Amazon S3, Anda perlu menetapkan Decrypt izin tambahan ke peran layanan seperti yang ditunjukkan dalam kode JSON berikut:

```
{
  "Sid": "Allow vmimport to decrypt SSE-KMS key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::accountid:role/vmimport"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
```

```
"Resource": "*"
}
```

## Kesalahan impor instans

Kode Kesalahan: InvalidParameter, Pesan Kesalahan: Pesan: Parameter disk-image-size = 0 memiliki format yang tidak valid

Format citra yang ditentukan tidak didukung. Coba lagi operasi menggunakan salah satu format citra yang didukung berikut: OVA, VHD, VMDK, atau raw.

Client.Unsupported: Tidak ditemukan partisi yang dapat di-boot. (Layanan: AmazonEC2; Kode Status: 400; Kode Kesalahan: Tidak Didukung; ID Permintaan: <RequestID>)

Volume root dipartisi GUID Partition Table (GPT). Volume yang dipartisi GPT tidak didukung. Ubah volume root menjadi partisi MBR dan coba lagi.

ClientError: Footer tidak identik

Anda mencoba mengimpor VHD yang berbeda, atau ada kesalahan dalam membuat VHD. Ekspor VM Anda lagi dan coba mengimpornya lagi ke Amazon EC2.

ClientError: Data yang tidak terkompresi memiliki panjang yang tidak valid

File VMDK rusak. Anda dapat mencoba memperbaiki atau membuat ulang file VMDK, atau menggunakan file lain.

ERROR: Bucket < MyBucketName > tidak ada di Wilayah < RegionName >, ada di < RegionName >

Bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tidak Wilayah AWS sama dengan instance yang ingin Anda impor. Coba tambahkan opsi `--ignore-region-affinity`, yang mengabaikan apakah Wilayah bucket cocok dengan Wilayah tempat tugas impor dibuat. Anda juga dapat membuat bucket S3 menggunakan konsol Amazon Simple Storage Service dan menyetel Region ke Region tempat Anda ingin mengimpor VM. Jalankan perintah lagi dan tentukan bucket baru yang baru saja Anda buat.

GALAT: File menggunakan algoritma kompresi yang tidak didukung 0

VMDK dibuat menggunakan format OVA dan bukan format OVF. Buat VMDK dalam format OVF.

Lokasi sumber S3 tidak valid

Sintaks perintah atau nama bucket S3 salah. Buat bucket S3 di Wilayah yang sesuai hanya untuk VM Import dan unggah file VM ke root bucket.

## Bucket S3 yang diberikan bukan lokal ke Wilayah

Bucket S3 yang digunakan untuk VM Import harus berada di tempat yang sama di Wilayah AWS mana Anda ingin mengimpor VM.

## ClientError: OS tidak diketahui/ File OS hilang

Sistem operasi tidak dikenali. Verifikasi bahwa OS Anda terdaftar sebagai dukungan di [Persyaratan untuk sumber daya yang Anda impor dengan VM Impor/Ekspor](#) Impor/Ekspor VM.

## Kesalahan ekspor VM

Klien. `UnsupportedOperation`: Instance ini memiliki beberapa volume terlampir. Harap hapus volume tambahan.

Lepaskan volume selain volume root dan coba lagi. Jika Anda membutuhkan data dari volume, Anda dapat menyalinnya ke volume root atau mengimpor volume ke Amazon EBS.

Klien. `NotExportable`: Contoh ini tidak dapat diekspor. `<RequestID>(Layanan: AmazonEC2; Kode Status: 400; Kode Kesalahan:; ID Permintaan: NotExportable)`

Anda hanya dapat mengekspor instans tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk ekspor instans](#).

Kesalahan saat memulai instans: Nilai `<instance ID>` tidak valid untuk `instanceId`. Instans tidak memiliki volume yang terpasang di root (`/dev/sda1`).

Anda mencoba memulai instans sebelum proses VM Import dan semua tugas konversi selesai. Tunggu hingga proses VM Import dan semua tugas konversi selesai sepenuhnya, lalu mulai instans.

Terjadi kesalahan (`InvalidParameter`) saat memanggil `CreateInstanceExportTask` operasi: Objek S3 yang diberikan tidak lokal ke wilayah tersebut.

Instans EC2 dan bucket S3 harus sama. Wilayah AWS Anda juga harus memastikan `create-instance-export-task` perintah dijalankan di Wilayah yang sama dengan sumber daya Anda yang diekspor. Anda dapat menentukan Wilayah dengan menggunakan `--region` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung](#) di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna.

## Kesalahan Windows VM

**ClientError:** Kegagalan/instance Jaringan Booter tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi setelah menginstal .Net framework 3.5 SP1 atau lebih tinggi.

Layanan EC2 Config memerlukan Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 atau yang lebih baru. Instal Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 atau yang lebih baru di Windows VM Anda dan coba lagi.

**FirstBootFailure:** Permintaan impor ini gagal karena instance Windows gagal mem-boot dan membangun konektivitas jaringan.

Ketika Anda menerima pesan `FirstBootFailure` kesalahan, itu berarti bahwa gambar disk virtual Anda tidak dapat melakukan salah satu langkah berikut:

- Boot up dan mulai Windows.
- Instal driver jaringan dan disk Amazon EC2.
- Gunakan antarmuka jaringan yang dikonfigurasi DHCP untuk mengambil alamat IP.
- Aktifkan Windows menggunakan lisensi volume Amazon EC2 Windows.

Praktik terbaik berikut dapat membantu Anda menghindari kegagalan boot pertama Windows:

- Nonaktifkan perangkat lunak anti-virus dan anti-spyware serta firewall — Jenis perangkat lunak ini dapat mencegah penginstalan layanan atau driver Windows baru atau mencegah binari yang tidak dikenal berjalan. Perangkat lunak dan firewall dapat diaktifkan kembali setelah mengimpor.
- Jangan perkeras sistem operasi Anda — Konfigurasi keamanan, terkadang disebut pengerasan, dapat mencegah instalasi tanpa pengawasan driver Amazon EC2. Ada banyak pengaturan konfigurasi Windows yang dapat mencegah impor. Pengaturan ini dapat diterapkan kembali setelah diimpor.
- Nonaktifkan atau hapus beberapa partisi yang dapat di-boot — Jika mesin virtual Anda melakukan booting dan mengharuskan Anda memilih partisi boot mana yang akan digunakan, impor mungkin gagal.

Ketidakmampuan citra disk virtual untuk boot up dan membangun konektivitas jaringan dapat disebabkan oleh salah satu penyebab berikut:

#### Jaringan TCP/IP dan DHCP tidak diaktifkan

Penyebab: Jaringan TCP/IP dan DHCP harus diaktifkan.

Resolusi: Pastikan bahwa jaringan TCP/IP diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah pengaturan TCP/IP](#) di situs web Microsoft Support. Pastikan bahwa DHCP diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Protokol Konfigurasi Host Dinamis \(DHCP\)](#) di situs web Microsoft.

#### Peran server Hyper-V diinstal

Penyebab: Mengimpor mesin virtual dengan peran Hyper-V diinstal tidak didukung.

Resolusi: Hapus peran Hyper-V dari mesin virtual dan coba impor lagi.

#### Volume yang dibutuhkan Windows hilang dari mesin virtual

Penyebab: Mengimpor VM ke Amazon EC2 hanya mengimpor disk boot, semua disk lain harus dilepas dan Windows harus mampu boot sebelum mengimpor mesin virtual. Sebagai contoh, Direktori Aktif sering menyimpan basis data Direktori Aktif pada drive D:\. Pengendali domain tidak dapat boot jika basis data Direktori Aktif hilang atau tidak dapat diakses.

Resolusi: Lepaskan setiap disk sekunder dan jaringan yang terpasang ke Windows VM sebelum mengekspor. Pindahkan basis data Direktori Aktif apa pun dari drive atau partisi sekunder ke partisi Windows utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pesan kesalahan "Layanan direktori tidak dapat memulai" ketika Anda memulai pengendali domain berbasis Windows atau SBS](#) di situs web Microsoft Support.

#### Windows selalu boot ke Opsi Pemulihan Sistem

Penyebab: Windows dapat boot ke System Recovery Options karena berbagai alasan, termasuk ketika Windows ditarik ke lingkungan virtual dari mesin fisik, juga dikenal sebagai proses konversi physical-to-virtual (P2V).

Resolusi: Pastikan Windows melakukan boot ke prompt login sebelum mengekspor dan mempersiapkan impor. Jangan mengimpor instans Windows tervirtualisasi yang berasal dari mesin fisik.

## Mesin virtual dibuat menggunakan proses konversi physical-to-virtual (P2V)

**Penyebab:** Konversi P2V terjadi ketika citra disk dibuat dengan melakukan proses instalasi Windows pada mesin fisik dan kemudian mengimpor salinan instalasi Windows tersebut ke VM. VM yang dibuat sebagai hasil konversi P2V tidak didukung oleh VM Impor/Ekspor. VM Impor/Ekspor hanya mendukung gambar Windows yang diinstal secara asli di dalam sumber VM.

**Resolusi:** Instal Windows di lingkungan virtual dan migrasikan perangkat lunak yang Anda instal ke VM baru itu.

## Aktivasi Windows gagal

**Penyebab:** Selama boot, Windows akan mendeteksi perubahan perangkat keras dan mencoba aktivasi. Selama proses impor, kami mencoba untuk mengalihkan mekanisme lisensi di Windows ke lisensi volume yang disediakan oleh Amazon Web Services. Namun, jika proses aktivasi Windows tidak berhasil, maka impor gagal.

**Resolusi:** Pastikan bahwa versi Windows yang Anda impor mendukung lisensi volume. Versi beta atau pratinjau Windows mungkin tidak mendukung.

## Tidak ada partisi yang dapat di-boot yang ditemukan

**Penyebab:** Selama proses impor mesin virtual, kami tidak dapat menemukan partisi boot

**Resolusi:** Pastikan disk yang Anda impor memiliki partisi boot.

## Kesalahan VM Linux

### ClientError: Konfigurasi tidak valid - Tidak dapat membaca fstab

VM Linux dengan volume dual-boot atau beberapa /etc direktori tidak didukung.

### ClientError: GRUB gaya BLSC ditemukan, tetapi tidak dapat mendeteksi kernel default

VM Impor/Ekspor tidak dapat mendeteksi kernel default. Ini dapat terjadi ketika telah dipindahkan dari `grub.cfg` file utama. Anda dapat mengatur konfigurasi `$saved_entry` dan memastikan `grubenv` berisi `bootloader` entri sebagai default.

### ClientError: Kami tidak dapat membaca initramfs/initrd impor Anda untuk menentukan driver apa yang diperlukan impor Anda untuk dijalankan di EC2

Kami tidak dapat membaca file yang diperlukan saat mengimpor VM Linux Anda untuk mempersiapkannya berjalan sebagai instance di Amazon EC2. Anda dapat menjalankan



`lsinitramfs` perintah untuk memverifikasi integritas file. Misalnya, Anda mungkin menggunakan perintah berikut:

```
lsinitramfs /boot/initrd.img-5.4.0-77-generic 2>&1 | less
```

Jika kesalahan dikembalikan dalam output, Anda dapat mencoba membangun kembali `initramfs` file untuk menyelesaikan masalah dan mengimpor VM lagi.

ClientError: Konfigurasi tidak didukung - Aktivasi grup volume logis gagal

Volume logis pada citra disk virtual Anda gagal diaktifkan. Ini mungkin menunjukkan kerusakan file atau disk. Verifikasi file citra disk yang diunggah.

ClientError: Konfigurasi tidak didukung - Beberapa direktori ditemukan

VM Linux dengan volume multi-boot atau beberapa direktori `/etc` tidak didukung.

ClientError: Versi kernel yang tidak didukung

Versi kernel yang digunakan oleh sistem operasi tidak didukung. Konfirmasikan bahwa impor Anda memenuhi persyaratan yang tercantum untuk sistem operasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sistem operasi yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#).

Linux tidak didukung pada instans yang diminta

VM Linux dapat diimpor ke tipe instans tertentu. Coba lagi menggunakan salah satu jenis instans yang didukung berikut.

- Tujuan umum: `t2.micro` | `t2.small` | `t2.medium` | `m3.medium` | `m3.large` | `m3.xlarge` | `m3.2xlarge`
- Komputasi yang dioptimalkan: `c3.large` | `c3.xlarge` | `c3.2xlarge` | `c3.4xlarge` | `c3.8xlarge` | `cc1.4xlarge` | `cc2.8xlarge`
- Memori yang dioptimalkan: `r3.large` | `r3.xlarge` | `r3.2xlarge` | `r3.4xlarge` | `r3.8xlarge` | `cr1.8xlarge`
- Penyimpanan yang dioptimalkan: `i2.xlarge` | `i2.2xlarge` | `i2.4xlarge` | `i2.8xlarge` | `hi1.4xlarge` | `hi1.8xlarge`

## Riwayat dokumen untuk VM Import/Export

Tabel berikut menjelaskan penambahan penting pada dokumentasi Impor/Ekspor VM setelah Agustus 2019. Untuk pemberitahuan tentang pembaruan dokumentasi ini, Anda dapat berlangganan RSS umpan.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Malaysia )</a>	Impor/Ekspor VM sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Malaysia).	Agustus 21, 2024
<a href="#">VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), dan Rocky Linux.</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk Oracle Linux 8.9 dengan kernel Red Hat Compatible Kernel (RHCK) 4.18.0 dan Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) 5.15.0 (el8uekUEK), Oracle Linux 9.3—9.4 dengan Kernel Kompatibel dengan Red Hat (UEK) 5.14.0 dan Kernel Perusahaan yang Tidak Dapat Dipecahkan (UEK) 5.15.0 (el9uekRHCK) kernel, 8.9 dengan kernel 4.18.0, 9.39.4 dengan kernel 5.14.0, dan Rocky Linux 9.1-9.4 dengan kernel 5.14.0. UEK RHEL RHEL Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	Juni 26, 2024
<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung mode UEFI boot di lebih banyak Wilayah AWS</a>	VM Impor/Ekspor mendukung UEFI boot di semua iklan. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mode boot</a>	April 18, 2024

	dan <a href="#">Wilayah</a> di Glosarium AWS.	
<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi Debian dan Fedora Linux</a>	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Debian 12.2 dan Debian 12.4 dengan sistem operasi kernel 6.1.0. VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk Fedora Linux 37 dengan kernel 6.0.7, Fedora Linux 38 dengan kernel 6.2.9, dan Fedora Linux 39 dengan sistem operasi kernel 6.5.6. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	Januari 25, 2024
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Kanada Barat (Calgary)</a>	Impor/Ekspor VM sekarang tersedia di Wilayah Kanada Barat (Calgary).	20 Desember 2023
<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi Oracle Linux</a>	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Oracle Linux 8.0-8.8 dengan kernel 4.18.0 dan Oracle Linux 9.0-9.2 dengan sistem operasi kernel 5.14.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	18 Desember 2023
<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak kernel SLES</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk kernel SLES 5.14.21 dengan paket layanan 4 dan 5. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	1 Desember 2023

<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi Windows</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk sistem operasi Windows Server 2022. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	26 September 2023
<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi RHEL</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk sistem operasi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 dan 8.8 dengan kernel 4.18.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	1 September 2023
<a href="#">VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk sistem operasi Rocky Linux</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk sistem operasi Rocky Linux 9. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	1 September 2023
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Israel (Tel Aviv)</a>	Impor/Ekspor VM sekarang tersedia di Wilayah Israel (Tel Aviv).	1 Agustus 2023
<a href="#">VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Ubuntu</a>	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Ubuntu 23.04 dengan kernel 5.15.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	30 Mei 2023
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Melbourne)</a>	Impor/Ekspor VM sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Melbourne).	Januari 24, 2023

<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi SLES</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk sistem operasi SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 dengan paket layanan 3 dan kernel 5.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	Desember 15, 2022
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad)</a>	Impor/Ekspor VM sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad).	22 November 2022
<a href="#">VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Ubuntu</a>	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Ubuntu 22.04 dengan kernel 5.15.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	18 November 2022
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Eropa (Spanyol)</a>	VM Impor/Ekspor sekarang tersedia di Wilayah Eropa (Spanyol).	16 November 2022
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Eropa (Zurich)</a>	VM Impor/Ekspor sekarang tersedia di Wilayah Eropa (Zurich).	9 November 2022
<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi RHEL</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3, 8.4, 8.5, dan 8.6 sistem operasi dengan kernel 4.18.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	Oktober 19, 2022

<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi Windows</a>	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Windows 11. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	Agustus 2, 2022
<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi SLES</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk lebih banyak SUSE sistem operasi Linux Enterprise Server (SLES) 12 dan 15. SLES12 dengan paket layanan 4 dan kernel 4.12, SLES 12 dengan paket layanan 5 dan kernel 4.12, SLES 15 tanpa paket layanan dan kernel 4.12, SLES 15 dengan paket layanan 1 dan kernel 4.12, dan SLES 15 dengan paket layanan 2 dan kernel 5.3 sekarang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	28 Februari 2022
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Timur Tengah () UAE</a>	Impor/Ekspor VM sekarang tersedia di Wilayah Timur Tengah ()UAE.	13 Desember 2021
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta)</a>	Impor/Ekspor VM sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta).	13 Desember 2021

<a href="#">VM Impor/Ekspor mendukung lebih banyak sistem operasi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) dan CentOS</a>	VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk dan RHEL CentOS 8.0, 8.1, dan 8.2 sistem operasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem Operasi</a> .	17 Juli 2020
<a href="#">VM Impor/Ekspor tersedia di Wilayah Eropa (Milan)</a>	VM Impor/Ekspor sekarang tersedia di Wilayah Eropa (Milan).	28 April 2020

## Pembaruan sebelumnya

Tabel berikut menjelaskan penambahan penting pada dokumentasi Impor/Ekspor VM pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Ekspor VM dari AMI	Menambahkan dukungan untuk mengekspor file VM berdasarkan Amazon Machine Image (AMI).	Agustus 23, 2019
Impor VMs dengan beberapa volume sebagai gambar	Menambahkan dukungan untuk mengimpor VMs sebagai Amazon Machine Image (AMI) menggunakan file. ImportImage API ImportInstance juga mendukung pengimporan VMs dengan beberapa volume. Yang baru API meningkatkan kinerja dan fleksibilitas.	April 23, 2015

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Impor mesin virtual Linux	Menambahkan dukungan untuk mengimpor instans Linux.	Desember 16, 2013
Ekspor VM dari sebuah instans	Menambahkan dukungan untuk mengekspor instance Windows Server yang awalnya Anda impor ke Amazon. EC2  Menambahkan dukungan untuk mengekspor instance Linux ke Citrix Xen, Microsoft Hyper-V, dan. VMware vSphere	25 Mei 2012
Impor dalam format VHD file	Menambahkan dukungan untuk mengimpor file gambar mesin virtual dalam VHD format. Dengan rilis ini, VM Import sekarang RAW mendukung VHD,, VMDK dan VMware ESX (-kompatibel) format gambar.	Agustus 24, 2011



Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.