



Manual do usuário

NICE DCV



NICE DCV: Manual do usuário

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

Conceitos básicos	1
Etapa 1: Obter as informações da sessão	1
Etapa 2: Escolher um cliente	2
Clientes do NICE DCV	3
Requisitos	3
Atributos compatíveis	5
Cliente Windows	7
Cliente do Windows instalável	8
Cliente portátil Windows	9
Cliente de navegador da web	10
Cliente do Linux	11
Cliente para macOS	12
Usando NICE DCV	14
Conectar-se a uma sessão	14
Conectar-se usando o cliente Windows	15
Conectar-se usando o cliente do navegador da web	17
Conectar-se usando o cliente Linux	18
Conectar-se usando o cliente macOS	20
Conectando usando URI	21
Mudar a resolução da tela	22
Definir o fuso horário	25
Gerenciar modos de streaming	29
Modos de streaming em clientes Windows, Linux e macOS	29
Modos de streaming no cliente do navegador da Web	33
Transferir arquivos	35
Transferindo arquivos usando Windows, Linux e clientes macOS	36
Transferir arquivos usando o navegador da Web	38
Impressão	40
Cópia e colagem	41
Clientes Windows, Linux e macOS	41
Cliente de navegador da web	41
Usar um cartão inteligente	42
Conectar um cartão inteligente	43
Usar um cartão inteligente em servidores Linux	45

Liberar um cartão inteligente	46
Cache de dados do cartão inteligente (opcional)	46
Salvar uma captura de tela	47
Colaborar em sessões	48
Usar vários monitores	52
Estender a tela cheia em todos os monitores	53
Estender a tela cheia em monitores de sua escolha	54
Sair da tela cheia em vários monitores	61
Usando a USB remotização	62
Usando um USB dispositivo em um NICE DCV servidor	62
Usar uma webcam	64
Usar uma webcam em clientes Windows, Linux e macOS	64
Usar uma webcam no cliente do navegador da Web	68
Usar a sincronização precisa de áudio/vídeo	71
Usar alta precisão de cores	74
Alta precisão de cores em clientes nativos	75
Alta precisão de cores no cliente de navegador da Web	77
Usar um arquivo de conexão	78
Criar um arquivo de conexão	78
Parâmetros compatíveis	80
Executar o arquivo de conexão	88
Configurar a validação de certificado	88
Usando o WebAuthn redirecionamento	89
Interface de usuário de redirecionamento Webauthn	89
Solução de problemas	91
Usar arquivos de log	91
Notas de versão e histórico de documentos	93
Notas da versão	93
NICE DCV 2023.1-16388	95
NICE DCV 2023.1-16388	96
NICE DCV 2023.1-16388	98
NICE DCV 2023.1-16220	99
NICE DCV 2023.0-15487	101
NICE DCV 2023.0-15065	103
NICE DCV 2023.0-15022	104
NICE DCV 2023.0-14852	106

NICE DCV 2022.2-14521	107
NICE DCV 2022.2-14357	108
NICE DCV 2022.2-14175	109
NICE DCV 2022.2-14126	109
NICE DCV 2022.2-13907	111
NICE DCV 2022.1-13300	112
NICE DCV 2022.1-13216	113
NICE DCV 2022.1-13067	113
NICE DCV 2022.0-12760	115
NICE DCV 2022.0-12627	115
NICE DCV 2022.0-12123	116
NICE DCV 2022.0-11954	117
NICE DCV 2021.3-11591	118
NICE DCV 2021.2-11445	119
NICE DCV 2021.2-11190	119
NICE DCV 2021.2-11135	120
NICE DCV 2021.2-11048	121
DCV 2021.1-10851	123
DCV 2021.1-10598	124
DCV 2021.1-10557	124
DCV 2021.0-10242	125
DCV 2020.2-9662	126
DCV 2020.2-9508	127
DCV 2020.1-9012	128
DCV 2020.1-9012	128
DCV 2020.1-8942	129
DCV 2020.0-8428	130
DCV 2019.1-7644	132
DCV 2019.1-7423	132
DCV 2019.0-7318	133
DCV 2017.4-6898	134
DCV 2017.3-6698	136
DCV 2017.2-6182	139
DCV 2017.1-5870	141
DCV 2017.1-5777	141
DCV 2017.0-5600	142

DCV 2017.0-5121	143
DCV 2017.0-4334	143
DCV 2017.0-4100	144
Histórico do documento	144
.....	cli

Conceitos básicos do NICE DCV

O NICE DCV é um protocolo de exibição remota de alto desempenho. Ele permite oferecer desktops remotos e streaming de aplicativos, de forma segura, de qualquer nuvem ou datacenter para qualquer dispositivo, em diferentes condições de rede. Ao usar o NICE DCV com o Amazon EC2, é possível executar aplicativos com alto consumo de gráficos remotamente em instâncias do Amazon EC2. Depois, é possível fazer streaming dos resultados para computadores cliente mais modestos, o que elimina a necessidade de estações de trabalho dedicadas e dispendiosas.

Para usar o NICE DCV, instale o software do servidor NICE DCV em um servidor. O software do servidor NICE DCV é usado para criar uma [sessão](#) segura. Instale e execute os aplicativos no servidor. O servidor usa o próprio hardware para realizar o processamento de alto desempenho exigido pelos aplicativos instalados. Os usuários acessam o aplicativo ao se conectarem remotamente à sessão usando um aplicativo de cliente do NICE DCV. Quando a conexão é estabelecida, o software do servidor NICE DCV compacta a saída visual do aplicativo e a transmite de volta para o aplicativo do cliente em um stream de pixels criptografados. O aplicativo cliente recebe o stream de pixels criptografados, os descriptografa e depois os envia para a tela local.

Sumário

- [Etapa 1: obter as informações da sessão do NICE DCV](#)
- [Etapa 2: escolher um cliente NICE DCV](#)

Etapa 1: obter as informações da sessão do NICE DCV

Depois que a sessão NICE DCV estiver em execução no servidor NICE DCV, é necessário ter informações específicas para poder se conectar a ela. Entre em contato com o administrador do NICE DCV se você não tiver as seguintes informações:

- O endereço IP ou o nome do host do servidor NICE DCV
- A porta pela qual o servidor NICE DCV está configurado para se comunicar. Por padrão, a porta 8443 é usada pelo servidor NICE DCV.
- O ID da sessão
- Credenciais de login para o servidor host NICE DCV

Etapa 2: escolher um cliente NICE DCV

Em seguida, escolha o cliente NICE DCV que melhor atenda ao que você precisa. A NICE DCV oferece os seguintes clientes:

- Um cliente Windows
- Um cliente de navegador da web
- Cliente do Linux
- Um cliente macOS

Para obter mais informações sobre os clientes disponíveis, consulte [Clientes do NICE DCV](#).

Depois de escolher um cliente NICE DCV, você pode usá-lo para se conectar à sessão NICE DCV e interagir com ela. Para mais informações sobre como usar os clientes NICE DCV para interagir com sessões, consulte [Usando NICE DCV](#).

Clientes do NICE DCV

O NICE DCV oferece um cliente Windows, cliente Linux, um cliente de navegador da web e um cliente macOS. Os clientes oferecem conjuntos de atributos semelhantes, mas existem algumas diferenças. Escolha o cliente NICE DCV que atenda ao que você precisa.

Tópicos

- [Requisitos](#)
- [Atributos compatíveis](#)
- [Cliente Windows](#)
- [Cliente de navegador da web](#)
- [Cliente do Linux](#)
- [Cliente para macOS](#)

Requisitos

Para usar o NICE DCV, confirme se os computadores de clientes atendem aos seguintes requisitos mínimos. Tenha em mente que sua experiência depende de quantos pixels são transmitidos do servidor NICE DCV para o cliente NICE DCV.

	Cliente Windows	Cliente de navegador da web	Cliente do Linux	Cliente para macOS
Software	<p>O cliente do Windows é compatível com versões de 32 bits e de 64 bits dos seguintes sistemas operacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 • Windows 11 	<p>O cliente do navegador da Web é compatível com as três versões principais mais recentes dos seguintes navegadores, em todos os grandes sistemas operacionais de desktop</p>	<p>O Linux é compatível com os seguintes sistemas operacionais modernos de Linux:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RHEL 7.x e CentOS 7.x • RHEL 8.x, CentOS 8 e Rocky Linux 	<p>Clientes macOS com processadores Intel precisam do macOS Monterey (12) ou posterior.</p> <p>Clientes macOS com processadores Apple M1 precisam do macOS Monterey (12).</p>

	Cliente Windows	Cliente de navegador da web	Cliente do Linux	Cliente para macOS
	<p>O cliente requer o seguinte software adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .NET Framework 4.6.2 • Microsoft Visual C++ redistribuível para Visual Studio. Para obter mais informações e instruções de download, consulte o site de suporte da Microsoft. 	<p>(Windows, macOS e Linux):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mozilla Firefox • Google Chrome • Microsoft Edge • Apple Safari <p>O cliente de navegador da web também requer WebGL e asm.js.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note</p> <p>O cliente de navegador da web não é compatível com sistemas operacionais móveis, como Android e iOS.</p> </div>	<p>8.5 ou posterior (x86_64)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RHEL 9, CentOS 9 e Rocky Linux 9 (x86_64) • SUSE Linux Enterprise 15.x • Ubuntu 20.04 e 22.04 	
Rede	O cliente deve se conectar ao servidor NICE DCV e se comunicar pela porta requerida. Por padrão, esta porta é 8443.			

Note

O NICE DCV não é compatível com sistemas operacionais que não têm mais vida útil. Entre em contato com o fornecedor para saber sobre seu sistema operacional.

Para mais informações sobre os requisitos do servidor NICE DCV, consulte [Requisitos do servidor NICE DCV](#) no Guia do administrador do NICE DCV.

Atributos compatíveis

A tabela a seguir compara os atributos compatíveis com os clientes do NICE DCV.

Atributo	Cliente Windows	Cliente de navegador da web	Cliente do Linux	Cliente para macOS
Conectar-se aos servidores Windows NICE DCV	✓	✓	✓	✓
Conectar-se aos servidores Linux NICE DCV	✓	✓	✓	✓
Protocolo de transporte QUIC UDP	✓	x	✓	✓
Gerenciar modos de streaming	✓	✓	✓	✓
Transferir arquivos	✓	✓	✓	✓
Imprimir de sessões	✓	✓ ¹	✓	✓
Copiar e colar	✓	✓	✓	✓
Suporte ao cartão inteligente	✓	x	✓	✓
Suporte para remotização USB	✓ (cliente instalável)	x	x	x
Suporte a arquivos de conexão	✓	x	✓	✓

Atributo	Cliente Windows	Cliente de navegador da web	Cliente do Linux	Cliente para macOS
Reprodução de áudio estéreo 2.0	✓	✓	✓	✓
Reprodução de áudio com som surround	✓ (até 7.1)	✗	✓ (até 5.1)	✗
Gravação de áudio estéreo 2.0	✓	✓	✓	✓
Suporte à tela sensível ao toque	✓ (Windows 10 e posterior)	✓ ²	✓	✗
Suporte à caneta	✓ (Windows 10 e posterior)	✓ ³	✓	✓
Suporte a gamepad	✓ (Windows 10 e posterior)	✗	✗	✗
Suporte a vários monitores	✓	✓ ⁴	✓	✓
Estendendo a tela cheia em monitores selecionados	✓	✓	✓	✓
Suporte para webcam	✓	✓ ⁵	✓	✓
Definindo o fuso horário	✓	✓	✓	✓
Usar a sincronização precisa de áudio/vídeo	✓	✗	✓	✓
Extensões do NICE DCV	✓	✗	✓	✓

Atributo	Cliente Windows	Cliente de navegador da web	Cliente do Linux	Cliente para macOS
WebAuthN	✓	x	✓	✓

¹ Esses clientes oferecem apenas a impressão em arquivo. Eles não imprimem em uma impressora local.

² Compatível com Firefox, Edge e Google Chrome.

³ Compatível somente com navegadores baseados em Chromium. Isso inclui o Google Chrome e o Microsoft Edge versão 79 e posterior. Eventos de inclinação e pressão não funcionam em outros navegadores.

⁴ Suporte para até dois monitores.

⁵ Compatível somente com navegadores baseados em Chromium. Isso inclui o Google Chrome e o Microsoft Edge versão 79 e posterior. Não inclui o Firefox e o Safari.

Para mais informações sobre os atributos do servidor NICE DCV, consulte [Atributos do servidor NICE DCV](#) no Guia do administrador do NICE DCV.

Cliente Windows

O cliente do Windows com NICE DCV é compatível apenas em computadores Windows. O cliente do Windows é um aplicativo independente executado no sistema operacional Windows.

Para instruções sobre como se conectar a uma sessão NICE DCV usando o cliente Windows, consulte [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente Windows](#).

O cliente Windows está disponível em duas versões: instalável e portátil. Ambas as versões têm os mesmos requisitos mínimos do sistema e oferecem os mesmos atributos.

Sumário

- [Cliente do Windows instalável](#)
- [Cliente portátil Windows](#)

Cliente do Windows instalável

É possível usar um assistente de instalação para instalar o cliente. O assistente guia você por uma série de etapas que permitem personalizar a instalação do cliente. Ou você pode usar a linha de comando para executar uma instalação autônoma. Esse segundo método usa configurações padrão para automatizar a instalação.

Antes de usar o assistente ou a linha de comando para instalar o cliente, verifique se o computador tem o software necessário. Para uma lista completa dos softwares necessários, consulte [Requisitos](#).

Para instalar o cliente do Windows usando o assistente de instalação

1. Faça download do [instalador do cliente do Windows](#).

Tip

A página com os [pacotes mais recentes](#) do site de download contém links que sempre levam para a versão mais recente disponível. Você pode usar esses links para trazer automaticamente os pacotes do NICE DCV mais recentes.

2. Execute o instalador.
3. Na tela Welcome, escolha Next.
4. Na tela Contrato de licença de usuário final, leia o contrato de licença. Se você aceitar os termos, marque a caixa de seleção Aceito os termos do Contrato de licença. Escolha Próximo.
5. Na tela Pasta de destino, escolha Próximo para manter a pasta de instalação padrão. Para instalar o cliente em uma pasta diferente, altere o caminho de destino e, em seguida, escolha Próximo.
6. (Opcional) Na tela Seleção de drivers, selecione Remotização de dispositivos USB. Em seguida, escolha Será instalado no disco rígido local, Avançar. Isso instala os drivers necessários para trabalhar com alguns dispositivos USB especializados. por exemplo, dispositivos apontadores 3D e tablets gráficos.

Note

Usar dispositivos USB especializados requer configuração adicional do cliente e servidor. Para obter instruções, consulte [Usando a USB remotização](#).

7. Na tela Pronto para instalar, escolha Instalar.

Para instalar o cliente do Windows usando uma instalação autônoma

1. Faça download do [instalador do cliente do Windows](#).
2. Abra uma janela de prompt de comando e navegue até a pasta em que você baixou o instalador.
3. Execute o instalador autônomo.

```
C:\> msixec.exe /i nice-dcv-client-Release-2023.1-9127.msi /quiet /norestart /l*v  
dcv_client_install_msi.log
```

Para instalar todos os componentes opcionais, incluindo o driver USB, inclua a opção ADDLOCAL=ALL no comando.

```
C:\> msixec.exe /i nice-dcv-client-Release-2023.1-9127.msi ADDLOCAL=ALL /quiet /  
norestart /l*v dcv_client_install_msi.log
```

Cliente portátil Windows

O cliente Windows também está disponível em uma versão portátil. Você não precisa instalar a versão portátil no computador. É possível copiá-la para uma unidade USB e executar direto de lá usando qualquer computador Windows que atenda aos requisitos mínimos.

Usar o cliente portátil do Windows

1. Faça download do [arquivo zip do cliente do Windows](#).

Tip

A página com os [pacotes mais recentes](#) do site de download contém links que sempre levam para a versão mais recente disponível. Você pode usar esses links para trazer automaticamente os pacotes do NICE DCV mais recentes.

2. Extraia o conteúdo do arquivo zip.
3. Para iniciar o cliente, abra a pasta extraída, navegue até /bin/ e clique duas vezes em dcvviewer.exe.

Cliente de navegador da web

O cliente de navegador da web NICE DCV é executado em um navegador da web. Você não precisa instalar o cliente web. O cliente de navegador da web é compatível com os seguintes navegadores nos principais sistemas de desktop (incluindo Windows, macOS e Linux):

Navegador	Version (Versão)
Google Chrome	Últimas três versões principais
Mozilla Firefox	Últimas três versões principais
Microsoft Edge	Últimas três versões principais
Apple Safari	Últimas três versões principais

Para instruções sobre como se conectar a uma sessão NICE DCV usando o cliente do navegador da Web, consulte [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente do navegador da web](#).

WebCodecs

O cliente do navegador da Web pode WebCodecs usar decodificadores de vídeo que já estão presentes no navegador. Isso melhora a taxa de quadros porque os pacotes podem ser decodificados por componentes do navegador. O cliente de navegador da web NICE DCV usará automaticamente esta solução se ela for aceita pelo navegador.

O uso do WebCodecs está disponível nos seguintes navegadores:

- Google Chrome versão 94 e posterior.
- Microsoft Edge, versão 94 e posterior.

Todos os principais sistemas operacionais são aceitos. Isso inclui Windows, macOS e Linux.

Limitações

O cliente de navegador da web possui as seguintes limitações:

- Ele oferece suporte a até duas telas com uma resolução máxima de 1920 x 1080. A resolução máxima pode ser sobreposta no lado do servidor. Para obter mais informações, consulte [Como gerenciar o layout de exibição da sessão NICE DCV](#) no Guia do administrador do NICE DCV.
- Ele usa a configuração de proxy do navegador da web.

Cliente do Linux

O cliente Linux é executado de forma nativa no sistema operacional. Você pode usá-lo para se conectar a sessões NICE DCV hospedadas em servidores NICE DCV Windows e Linux.

Você instala o cliente Linux em um computador cliente Linux usando um pacote de software. O pacote de software instala todos os pacotes necessários e suas dependências e executa a configuração do cliente necessária.

Para instruções sobre como se conectar a uma sessão NICE DCV usando o cliente Linux, consulte [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente Linux](#).

Para instalar o cliente do Linux

1. Os pacotes do software são assinados digitalmente com uma assinatura GPG segura. Para que o gerenciador de pacotes verifique a assinatura do pacote, é necessário importar a chave NICE GPG. Para fazer isso, abra uma janela de terminal e importe a chave GPG do NICE.

- RHEL, CentOS, Rocky Linux e SUSE Linux Enterprise 15

```
$ sudo rpm --import https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
```

- Ubuntu

Faça download da chave GPG.

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
```

Instalar a chave GPG.

```
$ sudo apt-key add NICE-GPG-KEY
```

2. Faça download do pacote do software cliente apropriado para seu sistema operacional direto do site do [NICE DCV](#).

i Tip

A página com os [pacotes mais recentes](#) do site de download contém links que sempre levam para a versão mais recente disponível. Você pode usar esses links para trazer automaticamente os pacotes do NICE DCV mais recentes.

3. Instale o cliente do Linux. Digite o nome do arquivo baixado para concluir o comando a seguir.

- RHEL, CentOS e Rocky Linux

```
$ sudo yum install the downloaded .rpm file
```

- Ubuntu

```
$ sudo dpkg --install the downloaded .deb file
```

- SUSE Linux Enterprise

```
$ sudo zypper install the downloaded .rpm file
```

Cliente para macOS

O cliente macOS NICE DCV é compatível apenas com computadores Apple Mac. O cliente macOS é um aplicativo independente executado no sistema operacional macOS.

O cliente macOS é instalado usando um pacote de software .dmg.

Para instruções sobre como se conectar a uma sessão NICE DCV usando o cliente macOS, consulte [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente macOS](#).

Para instalar o cliente macOS

1. Baixe o instalador correto do cliente macOS de acordo com o computador cliente.
 - [Cliente macOS para processadores Intel](#)
 - [Clientes macOS para processadores Apple M1](#)

 Tip

A página com os [pacotes mais recentes](#) do site de download contém links que sempre levam para a versão mais recente disponível. Você pode usar esses links para trazer automaticamente os pacotes do NICE DCV mais recentes.

2. Execute o arquivo .dmg obtido por download.

Se você receber um erro informando que o aplicativo não pode ser instalado porque ele é de um desenvolvedor não identificado, consulte a página da web [Abrir aplicativos com segurança no Mac](#).

3. Clique e arraste o arquivo DCV .app para a pasta Aplicativos.
4. (Opcional) Para facilitar o acesso, crie um atalho no desktop ou adicione o aplicativo à plataforma.

Usando NICE DCV

Depois de escolher um NICE DCV cliente, você pode usá-lo para se conectar e interagir com uma NICE DCV sessão.

Tópicos

- [Conectando-se a uma NICE DCV sessão](#)
- [Mudar a resolução da tela](#)
- [Definir o fuso horário](#)
- [Gerenciar modos de streaming](#)
- [Transferir arquivos](#)
- [Impressão](#)
- [Cópia e colagem](#)
- [Usar um cartão inteligente](#)
- [Salvar uma captura de tela](#)
- [Colaborando em uma sessão NICE DCV](#)
- [Usar vários monitores](#)
- [Usando a USB remotização](#)
- [Usar uma webcam](#)
- [Usar a sincronização precisa de áudio/vídeo](#)
- [Usar alta precisão de cores](#)
- [Usar um arquivo de conexão](#)
- [Definir a política de validação de certificado](#)
- [Usando o WebAuthn redirecionamento](#)

Conectando-se a uma NICE DCV sessão

Depois que a NICE DCV sessão começar a ser executada no NICE DCV servidor, você poderá se conectar a ela usando seu cliente preferido. Certifique-se de ter as informações necessárias ao se conectar à sua NICE DCV sessão. Para obter mais informações, consulte [Etapa 1: obter as informações da sessão do NICE DCV](#).

Se você estiver se conectando a uma sessão do console, entre em contato com o administrador do NICE DCV servidor. para verificar se a sessão foi iniciada e confirmar os detalhes do servidor e da sessão. Se você estiver se conectando a uma sessão virtual em um NICE DCV servidor Linux, talvez seja necessário iniciar sua própria sessão. Para obter mais informações, consulte [Iniciando NICE DCV sessões](#) no Guia NICE DCV do administrador.

Tópicos

- [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente Windows](#)
- [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente do navegador da web](#)
- [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente Linux](#)
- [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente macOS](#)
- [Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando URI](#)

Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente Windows

As etapas para se conectar a uma NICE DCV sessão são as mesmas para as versões instalável e portátil do cliente Windows.

Para conectar-se a uma sessão usando o cliente do Windows

1. Inicie o cliente do Windows.
2. Escolha Configurações de conexões, configure as configurações de proxy da seguinte maneira e, em seguida, escolha OK.
 - Para evitar conectar-se por meio de um proxy, escolha Conectar-se diretamente.
 - Para se conectar ao NICE DCV servidor usando as configurações pré-definidas de proxy do sistema operacional, escolha Usar proxy do sistema.
 - Para se conectar ao NICE DCV servidor por meio de um servidor HTTP proxy específico, escolha Obter por meio de proxy da web. Especifique o endereço IP e a porta de comunicação ou o hostname do servidor de proxy. Se o servidor HTTP proxy exigir autenticação, marque a caixa de seleção Servidor proxy que exige senha e insira suas credenciais de login.
 - Para se conectar ao NICE DCV servidor por meio de um servidor SOCKS5 proxy específico, escolha Obter por SOCKSv5 proxy. Especifique o endereço IP e a porta de comunicação ou o hostname do servidor de proxy. Se o servidor SOCKSv5 proxy exigir autenticação, marque a caixa de seleção Servidor proxy que exige senha e insira suas credenciais de login.

- Para selecionar o protocolo de transporte a ser usado no transporte de dados, escolha a guia Protocolo. Por padrão, o cliente usa o QUIC protocolo (com base emUDP) para transporte de dados, se estiver disponível. Se não estiver disponível, o cliente usa o WebSocket protocolo (com base emTCP). Essa opção está sempre disponível.

QUIC está disponível somente se as duas condições a seguir forem atendidas. Primeiro, o NICE DCV servidor está configurado para suportá-lo. Segundo, sua configuração de rede oferece suporte à UDP comunicação entre o NICE DCV cliente e o NICE DCV servidor. Além disso, só há compatibilidade para comunicação direta entre cliente e servidor quando não há proxies, gateways ou balanceadores de carga intermediários.

Você pode forçar o cliente a usar um protocolo de transporte de dados selecionando-o explicitamente. Para verificar qual protocolo está sendo usado, confira a caixa de diálogo Modos de streaming. Além disso, se o QUIC protocolo estiver em uso, "QUIC" aparecerá na barra de título.

Para obter mais informações e instruções, consulte [Habilitar o protocolo de QUIC UDP transporte](#) no Guia do NICE DCV Administrador.

3. Especifique os detalhes da sessão no seguinte formato:

```
server_hostname_or_IP:port#session_id
```

No exemplo a seguir, o comando se conecta a uma sessão chamada `my-session`. Essa sessão é hospedada em um NICE DCV servidor com o nome do `hostmy-dcv-server.com`. A conexão é feita pela porta 8443.

```
my-dcv-server.com:8443#my-session
```

4. Selecione Conectar.
5. Insira suas credenciais de login e clique em Login.

Note

Por padrão, a conexão é encerrada depois de três tentativas de login sem êxito. Para tentar novamente, reinicie a conexão.

6. Se você for solicitado a verificar o certificado do servidor, confirme a impressão digital do certificado com seu NICE DCV administrador. Se a impressão digital for válida, escolha Confiar e conectar.

Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente do navegador da web

As etapas para se conectar a uma NICE DCV sessão são as mesmas em todos os navegadores da Web compatíveis. O cliente se conecta ao NICE DCV servidor usando as configurações de proxy do seu navegador. Para se conectar usando outras configurações de proxy, consulte a documentação do seu navegador da web.

Note

O cliente do navegador da web não oferece suporte ao protocolo de transporte QUIC (UDP).

Para se conectar à sua NICE DCV sessão usando o cliente do navegador da web

1. Abra um navegador da Web e entre URL no NICE DCV servidor no seguinte formato:

```
https://server_hostname_or_IP:port/#session_id
```

No exemplo a seguir, ele URL se conecta a uma sessão chamada `my-session`. Essa sessão é hospedada em um NICE DCV servidor com o nome do host `my-dcv-server.com`. A conexão é feita pela porta 8443.

```
https://my-dcv-server.com:8443/#my-session
```

2. Insira suas credenciais de login e clique em Login.

Note

Por padrão, a conexão é encerrada depois de três tentativas de login sem êxito. Para tentar novamente, reinicie a conexão.

3. O navegador da web pode avisá-lo se o certificado do servidor não for confiável. Se você não tiver certeza sobre a autenticidade do certificado, confirme-o com seu NICE DCV administrador. Prossiga se for seguro.

 Note

Esta etapa varia de acordo com o navegador da web que você está usando.

Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente Linux

As etapas para se conectar a uma NICE DCV sessão são as mesmas em todos os clientes Linux.

Como conectar-se a uma sessão usando o cliente do Linux

1. Inicie o cliente do Linux.
2. Escolha Configurações de conexões, configure as configurações de proxy da maneira abaixo e, em seguida, escolha Aplicar.
 - Para evitar conectar-se por meio de um proxy, escolha Conectar-se diretamente.
 - Para se conectar ao NICE DCV servidor usando as configurações pré-definidas de proxy do sistema operacional, escolha Usar proxy do sistema.
 - Para se conectar ao NICE DCV servidor por meio de um servidor HTTP proxy específico, escolha Obter por meio do proxy da web (HTTP). Especifique o endereço IP ou o nome do host do servidor de proxy, assim como a porta de comunicação. Se o servidor HTTP proxy exigir autenticação, marque a caixa de seleção do servidor proxy que exige senha e insira suas credenciais de login.
 - Para se conectar ao NICE DCV servidor por meio de um servidor HTTPS proxy específico, escolha Obter por meio do proxy da web (HTTPS). Especifique o endereço IP ou o nome do host do servidor de proxy, assim como a porta de comunicação. Se o servidor de proxy exigir autenticação, escolha a caixa de seleção Servidor de proxy que exige senha e insira suas credenciais de login.
 - Para selecionar o protocolo de transporte a ser usado no transporte de dados, escolha a guia Protocolo. Por padrão, o cliente usa o QUIC protocolo (com base emUDP) para transporte de dados, se estiver disponível. Se não estiver disponível, o cliente usa o WebSocket protocolo (com base emTCP). Essa opção está sempre disponível.

QUIC está disponível somente se as duas condições a seguir forem atendidas. Primeiro, o NICE DCV servidor está configurado para suportá-lo. Segundo, sua configuração de rede oferece suporte à UDP comunicação entre o NICE DCV cliente e o NICE DCV servidor. Além disso, só há compatibilidade para comunicação direta entre cliente e servidor quando não há proxies, gateways ou balanceadores de carga intermediários.

Você pode forçar o cliente a usar um protocolo de transporte de dados selecionando-o explicitamente. Para verificar qual protocolo está sendo usado, confira a caixa de diálogo Modos de streaming. Além disso, se o QUIC protocolo estiver em uso, "QUIC" aparecerá na barra de título.

Para obter mais informações e instruções, consulte [Habilitar o protocolo de QUIC UDP transporte](#) no Guia do NICE DCV Administrador.

3. Especifique os detalhes da sessão no seguinte formato:

```
server_hostname_or_IP:port#session_id
```

No exemplo a seguir, o comando se conecta a uma sessão chamada `my-session`. Essa sessão é hospedada em um NICE DCV servidor com o nome do host `my-dcv-server.com`. A conexão é feita pela porta `8443`.

```
my-dcv-server.com:8443#my-session
```

4. Selecione Conectar.
5. Insira suas credenciais de login e clique em Login.

Note

Por padrão, a conexão é encerrada depois de três tentativas de login sem êxito. Para tentar novamente, reinicie a conexão.

6. Se você for solicitado a verificar o certificado no servidor, confirme a impressão digital do certificado com seu NICE DCV administrador. Se a impressão digital for válida, escolha Confiar e conectar.

Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando o cliente macOS

Como conectar-se a uma sessão usando o cliente macOS

1. Inicie o cliente macOS.

Se aparecer um erro informando que o aplicativo não pode ser aberto porque ele é de um desenvolvedor não identificado, consulte a página da web [Abrir aplicativos com segurança no Mac](#).

2. Escolha Configurações de conexões, configure as configurações de proxy da maneira abaixo e, em seguida, escolha Aplicar.

- Para evitar conectar-se por meio de um proxy, escolha Conectar-se diretamente.
- Para se conectar ao NICE DCV servidor usando as configurações pré-definidas de proxy do sistema operacional, escolha Usar proxy do sistema.
- Para se conectar ao NICE DCV servidor por meio de um servidor HTTP proxy específico, escolha Obter por meio do proxy da web (HTTP). Especifique o endereço IP ou o nome do host do servidor de proxy, assim como a porta de comunicação. Se o servidor HTTP proxy exigir autenticação, marque a caixa de seleção Servidor proxy que exige senha e insira suas credenciais de login.
- Para se conectar ao NICE DCV servidor por meio de um servidor HTTPS proxy específico, escolha Obter por meio do proxy da web (HTTPS). Especifique o endereço IP ou o nome do host do servidor de proxy, assim como a porta de comunicação. Se o servidor de proxy exigir autenticação, escolha a caixa de seleção Servidor de proxy que exige senha e insira suas credenciais de login.
- Para selecionar o protocolo de transporte a ser usado no transporte de dados, escolha a guia Protocolo. Por padrão, o cliente usa o QUIC protocolo (com base emUDP) para transporte de dados, se estiver disponível. Se não estiver disponível, o cliente usa o WebSocket protocolo (com base emTCP). Essa opção está sempre disponível.

QUIC está disponível somente se as seguintes condições forem atendidas. Primeiro, o NICE DCV servidor está configurado para suportá-lo. Segundo, sua configuração de rede oferece suporte à UDP comunicação entre o NICE DCV cliente e o NICE DCV servidor. Além disso, só há compatibilidade para comunicação direta entre cliente e servidor quando não há proxies, gateways ou balanceadores de carga intermediários.

Você pode forçar o cliente a usar um protocolo de transporte de dados selecionando-o explicitamente. Para verificar qual protocolo está sendo usado, confira a caixa de diálogo Modos de streaming. Além disso, se o QUIC protocolo estiver em uso, "QUIC" aparecerá na barra de título.

Para obter mais informações, consulte [Habilitar o protocolo de QUIC UDP transporte](#) no Guia do NICE DCV Administrador.

3. Especifique os detalhes da sessão no seguinte formato:

```
server_hostname_or_IP:port#session_id
```

No exemplo a seguir, o comando se conecta a uma sessão chamada `my-session`. Essa sessão é hospedada em um NICE DCV servidor com o nome do `hostmy-dcv-server.com`. A conexão é feita pela porta 8443.

```
my-dcv-server.com:8443#my-session
```

4. Selecione Conectar.
5. Insira suas credenciais de login e clique em Login.

Note

Por padrão, a conexão é encerrada depois de três tentativas de login sem êxito. Para tentar novamente, reinicie a conexão.

6. Se você for solicitado a verificar o certificado do servidor, confirme a impressão digital do certificado com seu NICE DCV administrador. Se a impressão digital for válida, escolha Confiar e conectar.

Conectando-se a uma NICE DCV sessão usando URI

O uso de um abre URI automaticamente um NICE DCV cliente instalado localmente com as informações passadas doURI.

No URL campo do seu navegador de internet, insira o URI neste formato: `dcv://hostname[:port]/[?authToken][#sessionId]`

Example

Por exemplo, `dcv://203.0.113.1:8443/?`

`authToken=e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855#12345`

O cliente instalado localmente abrirá com as informações pré-preenchidas.

Para obter mais informações, consulte [GetSessionConnectionData](#) [Guia do desenvolvedor do NICE DCV Session Manager](#)

Mudar a resolução da tela

Por padrão, adapta NICE DCV automaticamente a resolução da tela da máquina remota para corresponder ao tamanho atual do cliente. Quando a janela do cliente é redimensionada, DCV solicita que o servidor altere sua resolução de exibição para um tamanho que caiba na janela do cliente.

NICE DCV pode definir uma resolução de acordo com as configurações e a configuração do sistema do servidor.

- A resolução do cliente Web é limitada por padrão a 1920x1080 (a partir da configuração do servidor `web-client-max-head-resolution`).
- Por padrão, os clientes nativos são limitados a 4096x2160 (`de`). `max-head-resolution`

Observe que as resoluções disponíveis e o número de monitores dependem da configuração do servidor. Certifique-se de seguir o [guia de pré-requisitos](#) para configurar adequadamente o ambiente do sistema e os drivers para obter o melhor desempenho.

Note

A resolução máxima suportada por monitor é de 4096x4096 para até 4 monitores. Resoluções mais altas ou mais de 4 monitores não são suportadas em nenhuma configuração.

Se você preferir uma resolução fixa no servidor, que não muda mesmo quando a janela do cliente é redimensionada, vá até o menu Resolução da tela e especifique a resolução que desejar. Se quiser reativar o redimensionamento automático, basta selecionar Adaptar automaticamente.


Essa funcionalidade está disponível no cliente Windows, no cliente de navegador da web, no cliente Linux e no cliente macOS.

Alterar a resolução da tela em clientes Windows

1. Clique no ícone Configurações no menu na parte superior.
2. Selecione Resolução da tela.
3. Escolha a resolução que quiser no menu suspenso.


Alterar a resolução da tela em clientes macOS

1. Clique no ícone do DCVVisualizador no menu na parte superior.
2. Selecione Preferências no menu suspenso.
3. Vá até a guia Tela.
4. Selecione a resolução de preferência no menu Resolução da tela.



Alterar a resolução da tela em clientes Linux

1. Clique no ícone Configurações no menu na parte superior.
2. Selecione Preferências.
3. Vá até a guia Tela.
4. Selecione a resolução de preferência no menu Resolução da tela.



Definir o fuso horário

DCV permite que você defina o fuso horário da sua sessão para exibir o fuso horário em que você está atualmente ou o fuso horário de onde a área de trabalho remota que você está usando está localizada.

Isso é conhecido como redirecionamento de fuso horário.

Depois que esse recurso for ativado ou desativado, o DCV cliente salvará essa configuração sempre que o usuário fizer login no cliente.

Nas sessões de colaboração, o primeiro cliente a se conectar à sessão, conhecido como conexão primária, definirá o fuso horário da sessão, mesmo que a conexão primária saia da sessão. Para obter mais informações, consulte [Colaborando em uma sessão NICE DCV](#).

Para usar esse atributo, seu administrador precisará habilitá-lo. Se você não tiver a opção de alterar o fuso horário exibido e quiser fazer isso, contate o administrador. Para obter mais informações, consulte [Modificação dos parâmetros de configuração](#) no Guia do NICE DCV administrador.


Para definir seu fuso horário, prossiga com uma das opções abaixo conforme seu cliente:

- No Windows

1. Clique no ícone Configurações.
2. Selecione Redirecionamento de fuso horário no menu suspenso.


 Note

Isso indicará se o atributo está ativado ou desativado no item de menu.




- No macOS


1. Vá até o ícone do DCV Visualizador na barra de ferramentas na parte superior.
2. Selecione Preferências no menu suspenso.
3. Selecione a guia Geral.
4. Marque a caixa Ativar redirecionamento de fuso horário.



- Para Linux
 1. Clique no ícone Configurações.
 2. Selecione Preferências no menu suspenso.
 3. Selecione a guia Geral nas janelas Preferências.
 4. Marque a caixa Redirecionamento de fuso horário.



- Para clientes da Web
 1. Vá para Preferências.
 2. Clique no botão de Redirecionamento de fuso horário.



Gerenciar modos de streaming

NICE DCV usa um protocolo adaptável que otimiza automaticamente o modo de streaming, dependendo dos recursos da rede. No entanto, você pode especificar se prefere priorizar capacidade de resposta ou a qualidade de imagem.

- Priorizar a capacidade de resposta (Melhor capacidade de resposta) reduz a qualidade da imagem para melhorar a taxa de quadros. Essa opção prioriza tempos de resposta mais rápidos, embora às vezes resulte em imagens com menos qualidade.
- Priorizar a qualidade da imagem (Melhor qualidade) reduz a capacidade de resposta para proporcionar uma melhor qualidade de imagem. Essa opção prioriza imagens com mais qualidade. Isso às vezes significa tempos de resposta mais longos.

Essa funcionalidade está disponível no cliente Windows, no cliente de navegador da web, no cliente Linux e no cliente macOS. As etapas para definir o modo de streaming dependem do cliente usado.


Tópicos

- [Modos de streaming em clientes Windows, Linux e macOS](#)
- [Modos de streaming no cliente do navegador da Web](#)

Modos de streaming em clientes Windows, Linux e macOS

Modos de streaming em clientes Windows


1. Clique em Configurações.
2. Selecione Modo de streaming na lista suspensa.
3. Na janela Modo de streaming, escolha uma das seguintes opções:
 - Melhor capacidade de resposta
 - Melhor qualidade
4. (Opcional) Para obter informações sobre o desempenho da rede, escolha Exibir métricas de streaming. Para obter mais informações, consulte [Métricas de streaming](#).



5. Feche a janela Modo de streaming.

Modos de streaming em clientes macOS


1. Escolha o ícone DCV Visualizador na parte superior da janela.
2. Selecione Preferências no menu suspenso.
3. Selecione a guia Tela na janela Preferências.
4. Escolha uma das seguintes opções:
 - Melhor capacidade de resposta
 - Melhor qualidade da imagem
5. (Opcional) Para obter informações sobre o desempenho da rede, escolha Exibir métricas de streaming. Para obter mais informações, consulte [Métricas de streaming](#).



6. Feche a janela Preferências.

Modos de streaming em clientes Linux

1. Clique em Configurações na parte superior da janela. Modo de streaming.
2. Selecione a guia Tela na janela Preferências.
3. Escolha uma das seguintes opções:
 - Melhor capacidade de resposta
 - Melhor qualidade da imagem
4. (Opcional) Para obter informações sobre o desempenho da rede, escolha Exibir métricas de streaming. Para obter mais informações, consulte [Métricas de streaming](#).



5. Feche a janela Preferências.

Métricas de streaming

As métricas de streaming podem ser usadas para avaliar o desempenho da rede e determinar qual modo de streaming é adequado para as condições da rede. Para visualizar as métricas de streaming, escolha Configurações, Modo de streaming, Exibir métricas de streaming.

As métricas de streaming fornecem informações em tempo real:


Note

As métricas são exibidas para a conexão NICE DCV da sessão atual.

- Taxa de quadros — Indica o número de quadros recebidos do NICE DCV servidor a cada segundo.
- Latência da rede — indica o tempo (em milissegundos) necessário para que um pacote de dados seja enviado ao NICE DCV servidor e devolvido ao cliente.

- Uso da largura de banda: indica a quantidade de dados que estão sendo enviados e recebidos pela conexão de rede. A linha vermelha mostra o throughput da rede de pico. A linha amarela mostra o throughput médio. A linha azul mostra o throughput atual (em tempo real).


A imagem a seguir mostra exemplos de dados das métricas de streaming.



Modos de streaming no cliente do navegador da Web

As etapas para gerenciar os modos de streaming são as mesmas em todos os navegadores da Web compatíveis.


1. No cliente, escolha Sessão, Preferências.



2. Na guia Tela, escolha uma das seguintes opções na seção Opções de streaming:

- Melhor capacidade de resposta

- Melhor qualidade



3. (Opcional) Para obter informações sobre o desempenho da rede, escolha Exibir métricas de streaming. Para obter mais informações, consulte [Métricas de streaming](#).
4. Salve e feche o modal Preferências.

Métricas de streaming

As métricas de streaming podem ser usadas para avaliar o desempenho da rede e determinar qual modo de streaming é adequado para as condições da rede.

As métricas de streaming fornecem informações em tempo real:


Note

As métricas são exibidas para a conexão NICE DCV da sessão atual.

- Taxa de quadros — Indica o número de quadros recebidos do NICE DCV servidor a cada segundo.
- Latência da rede — indica o tempo (em milissegundos) necessário para que um pacote de dados seja enviado ao NICE DCV servidor e devolvido ao cliente.
- Uso da largura de banda: indica a quantidade de dados que estão sendo enviados e recebidos pela conexão de rede. A linha vermelha mostra o throughput da rede de pico. A linha amarela mostra o throughput médio. A linha azul mostra o throughput atual (em tempo real).

Para ver as métricas de streaming:


1. No cliente, escolha Sessão, Preferências.



2. Na guia Tela, ative o botão para mostrar Métricas de streaming na barra de ferramentas.
3. Feche o modal Preferências.
4. As métricas de streaming vão aparecer no centro da barra de ferramentas do cliente.

28 fps 48 ms

5. Clique nas métricas de streaming para ver dados de streaming mais detalhados, como no exemplo a seguir.



6. (Opcional) Feche o modal Métricas.

Transferir arquivos

Você pode usar NICE DCV para carregar e baixar arquivos do armazenamento da NICE DCV sessão. Para obter instruções sobre como habilitar e configurar o armazenamento de sessões, consulte [Habilitando o armazenamento de sessões](#) no Guia NICE DCV do administrador.

É necessário ter autorização para usar esse atributo. Se você não tiver autorização, a funcionalidade não estará disponível no cliente. Para obter mais informações, consulte [Configurando a NICE DCV autorização](#) no Guia do NICE DCV administrador.

Essa funcionalidade está disponível nos clientes Windows, Linux, macOS e de navegador da web.

Tópicos

- [Transferindo arquivos usando Windows, Linux e clientes macOS](#)
- [Transferir arquivos usando o navegador da Web](#)

Transferindo arquivos usando Windows, Linux e clientes macOS


As etapas para fazer upload, download e renomear arquivos são semelhantes nos clientes Windows, Linux e macOS.

Fazer download de um arquivo

Se estiver usando o cliente do Windows, o download do arquivo será feito para sua área de trabalho. Se estiver usando o cliente do Linux ou macOS, o download do arquivo será feito para a pasta Downloads padrão.

Para fazer download de um arquivo do armazenamento da sessão para seu computador

1. No cliente, escolha Armazenamento.



2. Na janela Armazenamento de arquivos, selecione o arquivo para download ou escolha a seta para baixo ao lado do arquivo e, em seguida, escolha Fazer download.

Fazer upload de um arquivo

Os arquivos que você carrega em uma sessão são salvos em um caminho especificado pelo administrador do NICE DCV servidor.

Para carregar um arquivo do seu computador para o armazenamento da NICE DCV sessão

1. No cliente, escolha Armazenamento.
2. Execute um destes procedimentos:
 - Para fazer upload do arquivo em uma pasta existente:

Navegue até a pasta na janela Armazenamento de arquivos.
 - Para fazer upload do arquivo em uma nova pasta:
 1. Selecione Criar pasta.
 2. Digite o nome da pasta.
 3. Abra a nova pasta.
3. Escolha Fazer upload do arquivo na janela Armazenamento de arquivos.
4. Selecione o arquivo para fazer upload.
5. Escolha Open (Abrir).

Para arrastar e soltar um arquivo do seu computador para o armazenamento da NICE DCV sessão

1. Vá até Armazenamento de arquivos e abra a pasta ou a subpasta em que você quer fazer upload do arquivo.
2. No seu computador local, selecione um ou mais arquivos ou pastas que você quer carregar.
3. Arraste o (s) arquivo (s) ou pasta (s) selecionado (s) para a janela da NICE DCV sessão.

 Note

Se a janela Armazenamento de arquivos estiver fechada, ela será aberta automaticamente.

4. Solte os arquivos na área designada do local desejado no Armazenamento de arquivos, na pasta selecionada ou na janela da subpasta selecionada.

Renomear um arquivo

É possível alterar o nome do arquivo no armazenamento da sessão.

Para alterar o nome de um arquivo no armazenamento da sessão

1. No cliente, escolha Armazenamento.
2. Escolha a seta para baixo ao lado do arquivo a ser renomeado e escolha Renomear.
3. Insira o nome do arquivo novo e pressione Enter.

Transferir arquivos usando o navegador da Web


As etapas para fazer upload, download e renomear arquivos são as mesmas em todos os navegadores da Web compatíveis.

Fazer download de um arquivo

No cliente do navegador web, o download do arquivo será feito na pasta Downloads padrão.

Para fazer download de um arquivo do armazenamento da sessão para seu computador

1. No cliente, escolha Armazenamento.



2. Na janela Armazenamento de arquivos, selecione o arquivo a ser baixado ou uma linha da tabela correspondente ao arquivo a ser baixado e clique no botão Ações e na opção Download. Você também pode simplesmente clicar no nome do arquivo para baixá-lo.

Fazer upload de um arquivo

Os arquivos que você carrega em uma sessão são salvos em um caminho especificado pelo administrador do NICE DCV servidor.

Para carregar um arquivo do seu computador para a DCV sessão

1. No cliente, escolha Armazenamento.
2. Execute um destes procedimentos:
 - Para fazer upload do arquivo em uma pasta existente:

Navegue até a pasta na janela Armazenamento de arquivos.

- Carregar o arquivo em uma nova pasta
 1. Selecione Criar pasta.
 2. Digite o nome da pasta.
 3. Abra a nova pasta.
- 3. Escolha Fazer upload do arquivo na janela Armazenamento de arquivos.
- 4. Selecione o arquivo para fazer upload.
- 5. Escolha Open (Abrir).

Para arrastar e soltar um arquivo do seu computador para o armazenamento da NICE DCV sessão

1. Vá até Armazenamento de arquivos e abra a pasta ou a subpasta em que você quer fazer upload do arquivo.
2. No seu computador local, selecione um ou mais arquivos ou pastas que você quer carregar.
3. Arraste o (s) arquivo (s) ou pasta (s) selecionado (s) para a janela da NICE DCV sessão.

Note

Se a janela Armazenamento de arquivos estiver fechada, ela será aberta automaticamente.

4. Solte os arquivos na área designada do local desejado no Armazenamento de arquivos, na pasta selecionada ou na janela da subpasta selecionada.

Renomear um arquivo

É possível alterar o nome do arquivo no armazenamento da sessão.

Para alterar o nome de um arquivo no armazenamento da sessão

1. No cliente, escolha Armazenamento.
2. Selecione uma linha da tabela correspondente ao item a ser renomeado e clique no botão Ações e na opção Renomear.
3. Insira o nome do arquivo novo e pressione Enter.

Impressão

Você pode usar NICE DCV para imprimir conteúdo de uma NICE DCV sessão. Os dispositivos de impressão disponíveis dependem do cliente que você está usando.

- Cliente Windows, cliente Linux e cliente macOS: é possível imprimir na impressora física conectada ao computador cliente. Ou você pode imprimir em um PDF documento que usa a impressora NICE DCV virtual.
- Cliente de navegador da Web — Você pode imprimir em um .PDF documento usando a impressora NICE DCV virtual.

Quando você imprime na impressora NICE DCV virtual, o conteúdo é exportado para um arquivo imprimível. Você pode baixá-lo para o computador local usando o cliente e imprimi-lo usando a impressora local.

É necessário ter autorização para usar esse atributo. Se você não tiver autorização, a funcionalidade não estará disponível no cliente. Para obter mais informações, consulte [Configurando a NICE DCV autorização](#) no Guia do NICE DCV administrador.

Para imprimir o conteúdo da sessão

1. No cliente, abra o janela Imprimir.
2. Na janela Imprimir, escolha um dos seguintes dispositivos de impressão e, em seguida, Imprimir.
 - (Todos os clientes conectados a todos os servidores Windows e Linux) DCVImpressora — Imprime na impressora NICE DCV virtual
 - (Cliente Windows conectado ao servidor Windows e Linux) **<local-printer-name>**-Redirecionado — Imprime na impressora local
3. Se você imprimir na impressora NICE DCV virtual, uma notificação será exibida quando o arquivo estiver pronto para download. No canto superior direito, escolha Notificações, localize a notificação da impressão na lista e escolha Fazer download.
 - Se você estiver usando o cliente de navegador da web, depois que o download for concluído, escolha Mostrar na pasta.
 - Se você estiver usando o cliente Windows, a caixa de diálogo da impressora será aberta automaticamente quando for feito o download do arquivo.

- Se você estiver usando os clientes Linux ou macOS, o arquivo obtido por download será aberto automaticamente com o aplicativo associado padrão.

Note

O arquivo é excluído do NICE DCV servidor após o download e não está mais disponível para download.

Cópia e colagem

Você pode usar NICE DCV para copiar e colar texto entre o computador local e a NICE DCV sessão. É necessário ter autorização para usar esse atributo. Se você não tiver autorização, a funcionalidade não estará disponível no cliente. Para obter mais informações, consulte [Configurando a NICE DCV autorização](#) no Guia do NICE DCV administrador.

O tipo de conteúdo que pode ser copiado e colado e os métodos para copiar e colar diferem entre os clientes de navegador da web, Windows, Linux e macOS.

Tópicos

- [Clientes Windows, Linux e macOS](#)
- [Cliente de navegador da web](#)

Clientes Windows, Linux e macOS

Você pode usar os clientes Windows, Linux e macOS para copiar e colar texto e imagens entre o computador local e a NICE DCV sessão. Você pode fazer isso usando os atalhos do teclado e os atalhos do menu de contexto (clique com o botão direito do mouse). Se você não conseguir copiar e colar, entre em contato com o administrador do NICE DCV servidor para garantir que as permissões estejam configuradas corretamente.


Cliente de navegador da web

Você pode usar o cliente do navegador da Web para copiar e colar texto e imagens entre o computador local e a NICE DCV sessão. Use os atalhos do teclado e o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) para copiar e colar texto e imagens no Google Chrome e no Microsoft

Edge. O Mozilla Firefox e o Apple Safari não têm o recurso de copiar e colar imagens e exigem um procedimento diferente para copiar e colar texto.

Copiar texto da sessão no Mozilla Firefox ou Apple Safari e colar no computador local

1. No cliente do navegador da web, destaque o texto a ser copiado e escolha Área de transferência, Copiar no dispositivo local.



O texto agora é colocado na área de transferência de seu computador.

2. Cole o texto usando o atalho do teclado para colagem ou o atalho do menu de contexto.

Copiar texto do computador local e colar na sessão no Mozilla Firefox ou no Apple Safari

1. No computador local, copie o texto usando o atalho de cópia do teclado ou menu de contexto.
2. No cliente do navegador da web, escolha Área de transferência, Colar em sessão remota.
3. Cole o texto usando os atalhos de colagem do sistema operacional host.

Usar um cartão inteligente

Você pode usar NICE DCV para usar um ou mais cartões inteligentes conectados ao seu computador cliente. Você pode fazer isso usando a interface padrão de computador pessoal/cartão inteligente (PC/SC), em uma sessão. NICE DCV Para cada sessão, somente um cliente conectado pode conectar um cartão inteligente por vez. Isso é especialmente importante em ambientes em que vários clientes estão conectados à mesma sessão.

O acesso ao cartão inteligente é compatível apenas com os clientes Windows, Linux e macOS. Não há compatibilidade com o cliente navegador da Web.

Somente um cliente pode conectar um cartão inteligente por vez. Enquanto seu cartão inteligente estiver conectado, nenhum outro cliente conectado à sessão poderá conectar um cartão inteligente.


Depois de terminar de usar o cartão inteligente na NICE DCV sessão, libere-o. Depois da liberação, outros clientes conectados à sessão poderão conectar um cartão inteligente. O cartão inteligente é automaticamente liberado quando você se desconecta da sessão.

É necessário ter autorização para usar esse atributo. Se você não tiver autorização, a funcionalidade não estará disponível no cliente. Para obter mais informações, consulte [Configurando a NICE DCV autorização](#) no Guia do NICE DCV administrador.

Conectar um cartão inteligente


Conectar-se a um cliente Windows

1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.
2. Clique em Configurações.
3. Selecione Dispositivos removíveis na lista suspensa.
4. Ative o botão Smart Card.




Conectar-se a um cliente macOS

1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.
2. Escolha o ícone DCVVisualizador.
3. Selecione a guia Geral na janela Preferências.
4. Marque a caixa de seleção Redirecionar dispositivos com cartão inteligente.



Conectar-se a um cliente Linux

1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.
2. Clique em Configurações.
3. Selecione a guia Geral na janela Preferências.
4. Marque a caixa de seleção Redirecionar dispositivos com cartão inteligente.



Usar um cartão inteligente em servidores Linux

- Abra um terminal e inicie o aplicativo usando o comando `dcvscrun` seguido pelo nome e pelos argumentos do aplicativo.

Example

Por exemplo, para iniciar o `firefox` com suporte para cartões inteligentes, use o seguinte comando:

```
$ dcvscrun firefox
```

Important

Se você ativou o armazenamento em cache de cartões inteligentes, execute o seguinte comando no mesmo terminal em que você definiu e exportou a variável de ambiente `DCV_PCSC_ENABLE_CACHE`.

Liberar um cartão inteligente

Liberar a partir de um cliente Windows

1. Clique em Configurações.
2. Selecione Dispositivos removíveis na lista suspensa.
3. Desative o botão Smart Card.

Liberar a partir de clientes macOS e Linux

1. Clique em Configurações.
2. Selecione a guia Geral na janela Preferências.
3. Desmarque a caixa de seleção Redirecionar dispositivos com cartão inteligente.

Cache de dados do cartão inteligente (opcional)

Para que o NICE DCV servidor armazene os dados do cartão inteligente em cache, você precisará ativar o recurso de cache do cartão inteligente. O armazenamento em cache do cartão inteligente fica desativado por padrão. Quando o armazenamento em cache do cartão inteligente estiver habilitado, o servidor armazenará em cache os resultados de chamadas recentes no cartão inteligente do cliente. Isso ajuda a reduzir a quantidade de tráfego transferido entre o cliente e o servidor e melhora o desempenho.

Não será possível habilitar o armazenamento em cache do cartão inteligente se ele estiver desativado no servidor. Para obter mais informações, consulte [Configurando o cache de cartões inteligentes no Guia](#) do administrador NICE DCV

Habilitar o cache de cartões inteligentes em servidores Windows

1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.
2. Abra uma janela do terminal.
3. Execute um dos seguintes comandos:
 - Para ativar o cache de cartões inteligentes na janela atual do terminal:

```
C:\> set DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1
```

- Para ativar permanentemente o cache de cartões inteligentes para todos os aplicativos no servidor:

```
C:\> setx DCV_PCSC_ENABLE_CACHE 1
```

Habilitar o cache de cartões inteligentes em servidores Linux

1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.

Note

Execute o seguinte comando no mesmo terminal no qual você deseja iniciar o aplicativo.

2. Abra uma janela do terminal em que você executou o aplicativo com `dcvscrun`.
3. Exporte `DCV_PCSC_ENABLE_CACHE` com o valor 1.

Example

Por exemplo, você pode executar o comando:

```
$ DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1 dcvscrun APPLICATION
```

ou

```
$ DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1  
$ dcvscrun APPLICATION
```

Salvar uma captura de tela


Você pode usar NICE DCV para salvar uma captura de tela da NICE DCV sessão. Essa funcionalidade está disponível nos clientes Windows, Linux, macOS e de navegador da web. As etapas para salvar uma captura de tela são semelhantes em todos os clientes.

É necessário ter autorização para usar esse atributo. Se você não tiver autorização, a funcionalidade não estará disponível no cliente. Para obter mais informações, consulte [Configurando a NICE DCV autorização](#) no Guia do NICE DCV administrador. Se você não estiver autorizado a salvar capturas de tela, o cliente também evitará que as ferramentas externas em execução no computador

cliente façam uma captura de tela do cliente. NICE DCV As imagens obtidas por essas ferramentas mostram um retângulo preto em vez da janela do NICE DCV cliente ou mostram apenas a área de trabalho em segundo plano. Essa funcionalidade está disponível somente em clientes Windows e macOS.

Salvar uma captura de tela

1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.
2. No cliente, escolha Sessão, Salvar uma captura de tela.



3. Escolha o local e o nome para o arquivo de captura de tela.

Colaborando em uma sessão NICE DCV

NICE DCV usuários podem colaborar na mesma sessão, permitindo o compartilhamento de tela e mouse. Os usuários podem participar de sessões autorizadas, e os proprietários das sessões podem desconectar os usuários de qualquer colaboração em sessão. Para aproveitar esse recurso, os usuários devem ingressar na mesma sessão identificada pelo mesmo ID de sessão.

Note

Ao colaborar em NICE DCV sessões, a função de vários monitores é desativada.

Requisitos

Por padrão, o único usuário que pode se conectar a uma NICE DCV sessão é o proprietário dessa sessão.


Para que usuários colaborem na mesma sessão, é preciso incluir o parâmetro `display` nas permissões ativas aplicadas à sessão. Para obter mais informações sobre a edição do arquivo de permissões, consulte [Configurando a NICE DCV autorização](#).

Note

São necessários privilégios de administrador para editar o arquivo de permissões.

Para colaborar em NICE DCV sessões para servidores baseados em Windows ou Linux:


1. Escolha o ícone Colaboradores no NICE DCV cliente localizado na DCV barra de ferramentas.



Uma janela de colaboradores será aberta mostrando todas as NICE DCV sessões conectadas disponíveis.

2. Selecione uma sessão para participar.
3. Escolha Desconectar para remover uma ou todas as conexões do cliente, exceto a sua, da DCV sessão.


Essa opção só está disponível para proprietários de sessão.



4. Escolha Desconectar para remover um usuário de uma sessão ativa.


Para colaborar em NICE DCV sessões para macOS:

1. Vá para Visualizar na barra de ferramentas superior.



2. Escolha Colaboradores no menu suspenso.

Uma janela de colaboradores será aberta mostrando todas as NICE DCV sessões conectadas disponíveis.



3. Selecione a sessão para participar.

4. Escolha Desconectar para remover uma ou todas as conexões do cliente, exceto a sua, da DCV sessão.

Essa opção só está disponível para proprietários de sessão.

Usar vários monitores

DCV é capaz de estender a resolução de tela cheia em um único monitor, em um conjunto de monitores selecionados ou em todos os monitores disponíveis.

Você também pode especificar manualmente os layouts de tela personalizados. Para obter mais informações, consulte [Gerenciando o layout de exibição da NICE DCV sessão](#) no Guia NICE DCV do administrador.

Note

Se o layout solicitado não for compatível com o servidor, o layout poderá ser ajustado para corresponder aos limites de exibição do servidor. Se o layout não puder ser ajustado, a solicitação não vai ser atendida e as mudanças não serão aplicadas.

NICE DCV pode definir uma resolução de acordo com as configurações e a configuração do sistema do servidor.

- A resolução do cliente Web é limitada por padrão a 1920x1080 (a partir da configuração do servidor `web-client-max-head-resolution`).
- Por padrão, os clientes nativos são limitados a 4096x2160 (`de`). `max-head-resolution`

Observe que as resoluções disponíveis e o número de monitores dependem da configuração do servidor. A resolução máxima suportada por monitor é de 4096x4096 para até 4 monitores. Resoluções mais altas ou mais de 4 monitores não são suportadas em nenhuma configuração.

Certifique-se de seguir o [guia de pré-requisitos](#) para configurar adequadamente o ambiente do sistema e os drivers para obter o melhor desempenho.

Note

Ao colaborar em NICE DCV sessões, a função de vários monitores é desativada.

Tópicos

- [Estender a tela cheia em todos os monitores](#)
- [Estender a tela cheia em monitores de sua escolha](#)
- [Sair da tela cheia em vários monitores](#)

Estender a tela cheia em todos os monitores

Você pode usar os NICE DCV clientes para estender a exibição de uma sessão em resolução de tela cheia.

Com os clientes Windows, Linux e macOS, a exibição ampliada corresponde ao layout físico e às resoluções de tela.


Com o cliente de navegador da web, a exibição da sessão pode ser ampliada para até duas telas com resolução de tela de 1920 x 1080. Quando a exibição é ampliada, a tela adicional é aberta em uma nova janela do navegador. A segunda amplia a exibição à direita da tela original. Certifique-se de posicionar as telas adequadamente.

Example

Por exemplo, três monitores estão conectados ao computador local. O servidor estende a exibição de uma sessão nos três monitores, igualando as resoluções de tela às especificações da sua tela.


Para ativar este atributo, prossiga com uma das opções abaixo dependendo do cliente.

- Cliente Windows
 1. Vá para a barra de ferramentas na parte superior da janela.
 2. Clique em Tela cheia.
 3. Selecione Em todos os monitores no menu suspenso.



- Cliente para macOS

1. Vá para a barra de ferramentas na parte superior da janela.
2. Escolha Visualizar na barra de ferramentas na parte superior da janela.
3. Selecione Todos os monitores em tela cheia no menu suspenso.



- Cliente do Linux

1. Vá para a barra de ferramentas na parte superior da janela.
2. Clique em Tela cheia.



- Cliente de navegador da web

1. Vá para a barra de ferramentas na parte superior da janela.
2. Clique em Multitelas.



Estender a tela cheia em monitores de sua escolha

Se houver três ou mais monitores conectados, também é possível estender a tela cheia em uma seleção dos monitores disponíveis. Se não for possível a exibição em tela cheia nos monitores escolhidos, uma mensagem de erro vai aparecer, e você precisará repetir o procedimento.


Os monitores selecionados devem ser colocados adjacentes ou compartilhando os lados um com o outro na configuração de exibição.

Exemplos de posicionamento adjacente dos monitores.

Note

As caixas azuis são monitores DCV habilitados.

As caixas cinza são outros monitores.



Exemplos de posicionamento não adjacente dos monitores.




Se seus monitores não estiverem adjacentes na configuração de exibição do Windows, você precisará sair DCV e alterar as configurações de exibição em sua máquina local.

- Cliente Windows

1. Vá para o menu superior.
2. Clique em Tela cheia.

Note

O menu suspenso Tela cheia será exibido.



3. Selecione Nos monitores escolhidos no menu suspenso.


Note

A janela Nos monitores escolhidos vai aparecer mostrando o layout atual do monitor.

Full Screen Across Selected Monitors

**Select the monitors you wish to make full screen.**


Please note, selected monitors must be configured adjacent to each other. For example, an unused monitor cannot be configured between two selected monitors.



4. Selecione quais monitores você DCV deseja que sejam exibidos em tela cheia.
 5. Clique em Aplicar.
- Cliente para macOS
 1. Vá para o menu superior.
 2. Selecione Visualizar.

Note


O menu suspenso Visualizar será exibido.



3. Selecione Os monitores escolhidos em tela cheia no menu suspenso.

Note


A janela Os monitores escolhidos em tela cheia vai aparecer mostrando o layout atual do monitor.



4. Selecione quais monitores você DCV deseja que sejam exibidos em tela cheia.
 5. Clique em Aplicar.
- Cliente do Linux
 1. Vá para o menu superior.
 2. Clique no ícone de Tela cheia.

Note


O menu suspenso Tela cheia será exibido.



3. Selecione Nos monitores escolhidos no menu suspenso.

Note

A janela Nos monitores escolhidos vai aparecer mostrando o layout atual do monitor.



4. Selecione quais monitores você DCV deseja que sejam exibidos em tela cheia.
5. Clique em Aplicar.

Sair da tela cheia em vários monitores

Depois de ampliar as exibições ou entrar no modo de tela cheia, uma guia será exibida na borda central superior da tela. Para sair do modo de tela cheia, clique na guia e selecione Sair do modo de tela cheia.

Note

Por padrão, DCV salvará suas configurações de exibição. Se DCV detectar uma configuração de monitor diferente, as configurações de exibição serão redefinidas.

Usando a USB remotização

Note

Esse atributo é somente para clientes Windows instaláveis.

Com NICE DCV você pode usar USB dispositivos especializados, como dispositivos apontadores 3D e USB dongles de autenticação de dois fatores. Esses dispositivos devem estar conectados ao seu computador para que interajam com os aplicativos em execução em um NICE DCV servidor.

Note

Tablets gráficos, gamepads e leitores de cartões inteligentes são automaticamente suportados NICE DCV e não precisam de USB remotização para serem usados.

É necessário ter autorização para usar esse atributo. Se você não tiver autorização, a funcionalidade não estará disponível no cliente. Para obter mais informações, consulte [Configurando a NICE DCV autorização](#) no Guia do NICE DCV administrador.

Depois que esse recurso for ativado, os USB dispositivos mais usados serão suportados. Você pode conectá-los ao seu computador e usá-los no servidor sem precisar configurar mais nada.

No entanto, alguns USB dispositivos especializados não são compatíveis com a configuração padrão. Os dispositivos sem suporte não aparecem no menu Configurações depois de se conectarem. Esses dispositivos devem ser adicionados à Lista de USB Permissões de Dispositivos no NICE DCV Servidor antes de poderem ser usados. Depois de serem adicionados à esta lista, eles aparecem no menu Configurações do cliente.


Para obter informações sobre essa ou qualquer configuração adicional que possa ser necessária no NICE DCV servidor, consulte [Habilitando a USB Remotização](#) e o Guia do NICE DCV Administrador.

Usando um USB dispositivo em um NICE DCV servidor


1. Conecte o USB dispositivo em qualquer USB slot aberto no seu computador.
2. Vá para a sessão DCV do seu cliente.
3. Escolha o ícone Configurações localizado no canto superior esquerdo da janela.



4. Selecione Dispositivos removíveis... no menu suspenso.



5. Mova o controle deslizante ao lado do USB dispositivo na lista.



Seu USB dispositivo está pronto para uso agora.

Usar uma webcam

Com NICE DCV, você pode usar uma webcam conectada ao seu computador cliente local em um aplicativo remoto executado em uma NICE DCV sessão. Para cada sessão, somente um cliente conectado pode usar uma webcam por vez. Isso é especialmente importante em ambientes em que vários clientes estão conectados à mesma sessão.

A funcionalidade de webcam é compatível com todos os NICE DCV clientes. No entanto, com o cliente do navegador da Web, a funcionalidade da webcam só é compatível com navegadores baseados em Chromium, como o Google Chrome ou o Microsoft Edge. Não é compatível com o Mozilla Firefox ou o Apple Safari.

A funcionalidade de webcam é suportada somente em NICE DCV servidores Windows. Não é compatível com NICE DCV servidores Linux.

É necessário ter autorização para usar esse atributo. Se você não tiver autorização, a funcionalidade não estará disponível no cliente. Para obter mais informações, consulte [Configurando a NICE DCV autorização](#) no Guia do NICE DCV administrador.

Se você tiver várias webcams conectadas ao computador cliente local, poderá selecionar a webcam que deseja usar. A câmera selecionada é usada automaticamente quando a webcam é ativada usando o ícone da barra de ferramentas da webcam.

Tópicos

- [Usar uma webcam em clientes Windows, Linux e macOS](#)
- [Usar uma webcam no cliente do navegador da Web](#)


Usar uma webcam em clientes Windows, Linux e macOS

As etapas para selecionar a câmera a ser usada são semelhantes nos clientes Windows, Linux e macOS.


Selecionar a webcam a ser usada

1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.
2. Dependendo do cliente, prossiga com uma das opções abaixo.
 - Clientes Windows e Linux
 1. Clique em Configurações.

2. Selecione Câmera.
3. Selecione a câmera na lista suspensa.



- Cliente para macOS
 1. Escolha o ícone DCVVisualizador.
 2. Selecione a guia Geral.
 3. Selecione a seta para baixo no campo Selecionar câmera para abrir uma lista suspensa de câmeras.
 4. Selecione a câmera na lista suspensa.



Note

- Os itens do menu da câmera aparecerão somente se você tiver autorização para usar uma webcam na sessão. Se você não vir os itens do menu da câmera, talvez não tenha essa autorização.
- Você não pode alterar a webcam escolhida enquanto a webcam estiver em uso ou quando outro cliente ativar uma webcam na sessão.

Começar a usar sua webcam em uma sessão

Você deve habilitá-la primeiro. Use o ícone da webcam na barra de ferramentas para ativar ou desativar sua webcam para uso na sessão. Você também pode usar o ícone para determinar o status atual. O ícone da webcam aparece na barra de ferramentas somente se:

- Você tiver autorização para usar uma webcam.
- Você tiver ao menos uma webcam conectada ao computador local.
- Nenhum outro usuário tiver habilitado uma webcam para uso na sessão.

Ícone de barra de ferramentas	Descrição
	<p>Sua webcam está desativada na sessão. Outros clientes podem habilitar uma webcam para uso na sessão.</p> <p>Clique no ícone para ativar sua webcam na sessão. Se você não selecionou anteriormente a webcam a ser usada, a webcam padrão será usada.</p>
	<p>Sua webcam está ativada na sessão, mas não está sendo usada. Enquanto sua webcam estiver ativada, nenhum outro cliente conectado à sessão poderá usar uma webcam.</p> <p>Clique no ícone para desativar sua webcam na sessão.</p>
	<p>Sua webcam está sendo usada por um aplicativo remoto na NICE DCV sessão. Nenhum outro cliente pode ativar uma webcam enquanto sua webcam estiver em uso.</p> <p>Clique no ícone para desativar sua webcam na sessão.</p>

Solução de problemas

Tópicos

- [A webcam não funciona no Windows 10](#)
- [O aplicativo cliente diz que a webcam está sendo usada](#)

A webcam não funciona no Windows 10

O Windows 10 tem configurações de privacidade integradas que gerenciam o acesso à câmera de um dispositivo. Se você estiver executando o Windows 10 no computador cliente, essas configurações de privacidade talvez impeçam o uso da webcam.

Note

Se você estiver se conectando a um NICE DCV servidor Windows 2019, talvez seja necessário executar essas etapas também no NICE DCV servidor.

Para modificar as configurações de privacidade do seu computador, faça o seguinte:

1. Clique no ícone de pesquisa na barra de ferramentas.
2. Digite Settings e pressione Enter.
3. No painel esquerdo, clique em Câmera.
4. Em Permitir que aplicativos acessem sua câmera, mude o botão para a posição Ativado.
5. Talvez você precise reiniciar o computador para que as alterações sejam implementadas.

O aplicativo cliente diz que a webcam está sendo usada

Somente um aplicativo pode usar a webcam por vez. Se você estiver usando a webcam em vários aplicativos, primeiro feche os aplicativos em que ela não é mais necessária.


Usar uma webcam no cliente do navegador da Web

A funcionalidade de webcam é compatível somente com navegadores baseados em Chromium, como o Google Chrome e o Microsoft Edge. Não é compatível com o Mozilla Firefox ou o Apple Safari.

As etapas para selecionar a câmera para uso são as mesmas em todos os navegadores da web compatíveis.

Selecionar a webcam a ser usada

1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.
2. No cliente, escolha Sessão, Preferências.



3. Na guia Câmera, selecione a câmera a ser usada.

Preferences [X]

General | Display | Keyboard | **Camera**

Camera available. Check the browser settings to change this site's camera permission. [Read more](#)

Camera
Select which camera to activate.

- FaceTime HD Camera (Built-in) (05ac:8514)
- OBS Virtual Camera (m-de:vice)
- FaceTime HD Camera (Built-in) (05ac:8514)

Cancel **Save**

4. Feche o modal Preferências.

Note

- Os itens do menu da câmera aparecerão somente se você tiver autorização para usar uma webcam na sessão. Se você não vir os itens do menu da câmera, talvez não tenha essa autorização.
- Você não pode alterar a webcam escolhida enquanto a webcam estiver em uso ou quando outro cliente ativar uma webcam na sessão.
- Se as configurações de permissão da câmera não tiverem sido expressamente concedidas ou negadas pelo usuário, você será solicitado a permitir a detecção da câmera antes de ser possível selecionar a câmera a ser usada.
- Caso as configurações de permissão da câmera tenham sido expressamente concedidas ou negadas pelo usuário, você poderá alterá-las seguindo este procedimento:
 1. No canto superior esquerdo da janela do seu navegador, clique na área na barra de endereço à esquerda do URL.

2. Na janela pop-up que vai abrir, selecione a configuração de permissão da câmera desejada.

Começar a usar sua webcam em uma sessão

Você deve habilitá-la primeiro. Use o ícone da webcam na barra de ferramentas para ativar ou desativar sua webcam para uso na sessão. Você também pode usar o ícone para determinar o status atual. O ícone da webcam aparece na barra de ferramentas somente se:

- Você tiver autorização para usar uma webcam.
- Você tiver ao menos uma webcam conectada ao computador local.
- Nenhum outro usuário tiver habilitado uma webcam para uso na sessão.

Ícone de barra de ferramentas	Descrição
	<p>Sua webcam está desativada na sessão. Outros clientes podem habilitar uma webcam para uso na sessão.</p> <p>Clique no ícone para ativar sua webcam na sessão. Se você não selecionou anteriormente a webcam a ser usada, a webcam padrão será usada.</p>
	<p>Sua webcam está ativada na sessão, mas não está sendo usada. Enquanto sua webcam estiver ativada, nenhum outro cliente conectado à sessão poderá usar uma webcam.</p> <p>Clique no ícone para desativar sua webcam na sessão.</p>
	<p>Sua webcam está sendo usada por um aplicativo remoto na NICE DCV sessão. Nenhum outro cliente pode ativar uma webcam enquanto sua webcam estiver em uso.</p> <p>Clique no ícone para desativar sua webcam na sessão.</p>

Solução de problemas

O aplicativo cliente diz que a webcam está sendo usada

Somente um aplicativo pode usar a webcam por vez. Se você estiver usando a webcam em vários aplicativos, primeiro feche os aplicativos em que ela não é mais necessária.

Usar a sincronização precisa de áudio/vídeo

A sincronização precisa de áudio/vídeo ativa um modo que minimiza a diferença de tempo na reprodução de áudio e vídeo. Esse modo é útil em workloads que exigem que o vídeo e o áudio sejam sincronizados com precisão, como a sincronização labial.

Note

Esse atributo pode produzir um atraso na percepção da capacidade de resposta do sistema remoto.


A funcionalidade precisa de sincronização de áudio/vídeo é suportada em servidores Windows e Linux com GPU aceleração de hardware e somente para sessões de console. Ela funciona em todos os clientes nativos.

Note


A sincronização precisa de áudio/vídeo não funciona em clientes Web.

Ativar ou desativar a sincronização de áudio/vídeo


1. Inicie o cliente e conecte-se à NICE DCV sessão.
2. Dependendo do cliente, prossiga com uma das opções abaixo.
 - Clientes no Windows
 1. Clique em Configurações.
 2. Selecione Sincronização precisa de áudio/vídeo no menu suspenso.



- Clientes no macOS
 1. Escolha o ícone DCVVisualizador.
 2. Selecione Preferências no menu suspenso.
 3. Marque a caixa Sincronização precisa de áudio/vídeo.



- Clientes no Linux
 1. Clique em Configurações.
 2. Selecione Preferências no menu suspenso.
 3. Marque a caixa Sincronização precisa de áudio/vídeo.



Usar alta precisão de cores

Por padrão, NICE DCV usa a subamostragem cromática YUV 4:2:0 ao compactar a saída da tela e, em seguida, atualiza as partes da tela que não mudam com o tempo para uma implementação totalmente sem perdas. RGB Esse comportamento padrão tem como objetivo encontrar um equilíbrio entre desempenho e fidelidade de imagem, embora possa trazer artefatos cromáticos. Ao ativar a configuração de alta precisão de cores, a subamostragem de YUV cromática será definida para 4:4:4, aumentando assim a fidelidade das cores. No entanto, isso aumentará a largura de banda da rede e poderá afetar o desempenho dos clientes, especialmente em alta resolução, porque a maioria das máquinas clientes não suporta decodificação acelerada por hardware ao usar 4:4:4. YUV

As etapas para definir a alta precisão de cores dependem do cliente usado.

Tópicos


- [Alta precisão de cores em clientes nativos](#)
- [Alta precisão de cores no cliente de navegador da Web](#)

Alta precisão de cores em clientes nativos

Desde que você esteja usando um NICE DCV servidor e um NICE DCV cliente com a versão 2022.0 ou posterior, siga estas etapas para ativar a alta precisão de cores:

Habilitar a alta precisão de cores em clientes Windows


1. Clique em Configurações.
2. Selecione Modo de streaming no menu suspenso.



3. Marque a caixa de seleção Alta precisão de cores (YUV4:4:4) na janela Modo de streaming.
4. Feche a janela Modo de streaming.

Habilitar a alta precisão de cores em clientes macOS


1. Escolha o ícone DCVVisualizador.
2. Selecione Preferências no menu suspenso.
3. Selecione a guia Tela na janela Preferências.
4. Marque uma ou ambas as caixas de seleção a seguir:
 - Alta precisão de cores (YUV4:4:4)
 - Alta densidade de pixels



5. Feche a janela Preferências.

Habilitar a alta precisão de cores em clientes Linux

1. Clique em Configurações.
2. Selecione Preferências no menu suspenso.
3. Selecione a guia Tela na janela Preferências.
4. Marque a caixa de seleção Alta precisão de cores (YUV4:4:4).




5. Feche a janela Preferências.

Alta precisão de cores no cliente de navegador da Web

Para usar a alta precisão de cores no cliente do navegador da Web, você precisa de um NICE DCV servidor com a versão 2022.0 ou posterior, bem como de um navegador que suporte a [VideoDecoder](#) interface dos Web Codecs. API

As etapas para ativar a alta precisão de cores são as mesmas em todos os navegadores da Web compatíveis.

1. No cliente, escolha Sessão, Preferências.



2. Na guia Exibir, se o recurso de alta precisão de cores estiver disponível, o botão correspondente ficará visível e permitirá especificar se deseja ativar ou desativar a subamostragem de YUV croma definida como 4:4:4:

Preferences ✕

General | **Display** | Keyboard | Camera

Streaming mode

Best responsiveness
Provide most fluid experience.

Best quality
Provide best image quality.

High color accuracy (YUV 4:4:4)

Enabled
Streaming performance could be affected.

Streaming metrics in the toolbar

Enabled

Display resolution

Adapt automatically

1378x906 (Current)

1920x1080

1440x900

1024x768

800x600

Cancel Save

3. Salve e feche o modal Preferências.

Usar um arquivo de conexão

Usando o cliente nativo do Windows, Linux ou macOS, você pode criar um arquivo de conexão que pode ser usado para se conectar instantaneamente a uma NICE DCV sessão.

Conteúdo

- [Criar um arquivo de conexão](#)
- [Parâmetros compatíveis](#)
- [Executar o arquivo de conexão](#)

Criar um arquivo de conexão

O arquivo de conexão é um arquivo baseado em texto com uma extensão de arquivo `.dcv`. O formato do arquivo `.dcv` é semelhante ao de um arquivo `.ini`. O arquivo inclui `[groups]` seguido pelos parâmetros e os respectivos valores. Os grupos e parâmetros têm o seguinte formato:

```
[group_name]
```

```
parameter_name=parameter_value
```

Por exemplo:

```
[options]  
fullscreen=true
```

Você pode criar um arquivo de conexão para uma NICE DCV sessão específica diretamente do cliente. Outra opção é criar do zero um arquivo de conexão em um editor de texto.

Note

O procedimento para criar um arquivo de conexão do zero usando um editor de texto é o mesmo para os clientes Windows, Linux e macOS.

Criar um arquivo de conexão do cliente

1. Abra o cliente.
2. Conecte-se ao servidor e à sessão em que você está criando o arquivo.
3. Selecione o nome do host do NICE DCV servidor no canto superior direito e escolha Salvar conexão como.
4. Na janela Salvar como, insira um nome de arquivo e uma pasta de destino e escolha Salvar.

Por padrão, quando você cria um arquivo de conexão, o arquivo inclui os parâmetros `format`, `host`, `port`, `user` e `proxytype`. Esses parâmetros são necessários para se conectar à sessão a partir da qual o arquivo foi criado. É possível personalizar ou adicionar parâmetros manualmente a qualquer momento editando o arquivo com um editor de texto.

Como criar um arquivo de conexão do zero usando um editor de texto

1. Crie um arquivo `.dcv` com o seguinte formato de nome de arquivo: `file_name.dcv`
2. Abra o arquivo `.dcv` usando o editor de texto de sua preferência.
3. Adicione o grupo `[version]` e o parâmetro `format` à parte superior do arquivo no seguinte formato:

```
[version]  
format=1.0
```

Important

Se o arquivo `.dcv` não incluir o grupo `[version]` e o parâmetro `format`, a análise não funcionará.

- Adicione os grupos de parâmetros necessários usando o seguinte formato:

```
[group_name]
```

Para obter mais informações sobre os grupos de parâmetros, consulte [Parâmetros compatíveis](#).

- Adicione os parâmetros e valores de parâmetros após os grupos usando o seguinte formato:

```
parameter_name=parameter_value
```

Note

- Nomes dos parâmetros diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Não coloque os valores de parâmetro de string entre aspas.

Para obter mais informações sobre os parâmetros e valores de parâmetros, consulte [Parâmetros compatíveis](#).

- Salve as alterações e feche o arquivo `.dcv`.

Também é possível usar esse procedimento para adicionar parâmetros adicionais a um arquivo de conexão existente a qualquer momento.

Parâmetros compatíveis

Atualmente, o arquivo `.dcv` é compatível com parâmetros em três grupos de parâmetros — `[version]`, `[connect]` e `[options]`. As tabelas a seguir listam os grupos e seus parâmetros disponíveis.

Grupos

- [\[version\] parameters](#)
- [\[connect\] parameters](#)
- [\[options\] parameters](#)

[version] parameters

Important

Este é um grupo obrigatório. Se o arquivo .dcv não incluir esse grupo, a análise não funcionará.

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser especificados no grupo [version].

Parâmetro	Tipo	Valor padrão	Descrição
format	string		<div data-bbox="776 1066 993 1831"> <h3> Important</h3> <p>Este é um parâmetro obrigatório. O valor do parâmetro deve ser 1.0. Se o arquivo .dcv não incluir esse parâmetro, a análise não funcionará.</p> </div>

[connect] parameters

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser especificados no grupo [connect].

Parâmetro	Tipo	Valor padrão	Descrição
host	String		O nome do host do NICE DCV servidor que hospeda a sessão.
porta	Inteiro	8443	A porta a ser usada ao se conectar ao NICE DCV servidor.
weburlpath	String		Um caminho personalizado no NICE DCV servidor para conexão. Por exemplo, se você especificar <code>customPath</code> , o cliente tentará se conectar a <code>host:port/customPath</code> .
sessionid	String		O ID da NICE DCV sessão à qual se conectar.
authtoken	String		O token de autenticação a ser usado para a conexão. Se você especificar

Parâmetro	Tipo	Valor padrão	Descrição
			um authToken , também deverá especificar um sessionId . Ao usar o authToken , é possível omitir os parâmetros de password e user.
usuário	String		O nome de usuário a ser usado ao se conectar ao NICE DCV servidor.
password	String		A senha a ser usada ao se conectar ao NICE DCV servidor. A senha não está criptografada.
proxytype	String	SYSTEM	O tipo de proxy a ser usado. Os valores válidos incluem HTTPS, HTTP, SOCKS5 SOCKS , SYSTEM ou NONE DIRECT . Se você especificar SYSTEM, as configurações de proxy do computador serão usadas.

Parâmetro	Tipo	Valor padrão	Descrição
proxyhost	String		O endereço do servidor de proxy a ser usado se estiver se conectando por meio de um servidor de proxy.
proxyport	Inteiro		A porta a ser usada se estiver se conectando por meio de um servidor de proxy.
proxyuser	String		O nome de usuário a ser usado para a autenticação de proxy.
proxypassword	String		A senha a ser usada para autenticação de proxy. A senha não está criptografada.

Parâmetro	Tipo	Valor padrão	Descrição
transport	String	auto	<p>O protocolo a ser usado para o transporte de dados. Com auto o cliente, primeiro tente se conectar usando o protocolo QUIC (UDP). Se a QUIC conexão falhar, o transport e retornará automaticamente para websocket .</p> <p>Especifique websocket o uso do protocolo WebSocket (TCP) para transport e de dados ou especifique quic o uso do protocolo QUIC (UDP) para transporte de dados. Se você habilitarQUIC, o QUIC protocolo será usado para transport e de dados e WebSocket para tráfego de autenticação. Se você habilitar</p>

Parâmetro	Tipo	Valor padrão	Descrição
			WebSocket, o WebSocket protocolo será usado tanto para transporte de dados quanto para tráfego de autenticação.
webport	Inteiro	8443	A porta a ser usada para o tráfego WebSocket (TCP).
quicport	Inteiro	8443	A porta a ser usada para o tráfego QUIC (UDP).
certificatevalidat ionpolicy	String	ask- user	A política para validar um certificado não confiável. Os valores incluem <code>strict</code> , <code>accept-untrusted</code> e <code>ask-user</code> .

[options] parameters

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser especificados no grupo [options].

Parâmetro	Tipo	Valor padrão	Descrição
fullscreen	Booliano	false	Indica se o cliente inicia no modo de tela cheia.
useallmonitors	Booliano	false	Indica se o cliente usa todos os monitores ao iniciar o modo de tela cheia.
promptreconnect	Booleano	true	Indica se o cliente solicita que você se reconecte depois que se desconectar de uma sessão. Se o parâmetro estiver definido como true, você será redirecionado para a tela de entrada quando se desconectar. Se o parâmetro estiver definido como false, o cliente será encerrado quando você se desconectar.
enableyuv444decoding	Booleano	false	Indica se a Alta precisão de cores (YUV4:4:4) deve ser ativada ao

Parâmetro	Tipo	Valor padrão	Descrição
			codificar conteúdo de vídeo dinâmico.

Executar o arquivo de conexão

Para executar um arquivo de conexão `.dcv`, navegue até o arquivo e clique duas vezes nele.

Ou especifique o caminho do arquivo como um argumento para o comando `dcvviewer`.

- Cliente Windows

```
C:\> dcvviewer.exe path\connection_file_name.dcv
```

- Cliente Linux e macOS

```
$ dcvviewer path/connection_file_name.dcv
```

Definir a política de validação de certificado

NICE DCV usa uma TLS conexão segura para comunicação entre o servidor e o cliente. A política de validação de certificados determina como o NICE DCV cliente responde quando um certificado não pode ser verificado como confiável. Defina uma das seguintes opções no arquivo de conexão:

- `Strict`: proíbe a conexão se houver algum problema na validação do TLS certificado.
- `Ask user`: solicita que o usuário determine se vai confiar em um certificado quando não for possível verificá-lo.
- `Accept untrusted`: se conecta ao servidor mesmo que o TLS certificado seja autoassinado e não possa ser validado pelo cliente.

Para mais informações sobre como editar o arquivo de conexão, consulte [???](#).

Usando o WebAuthn redirecionamento

NICE DCV oferece o recurso de WebAuthn redirecionamento, projetado especificamente para uso com os navegadores Google Chrome e Microsoft Edge. Essa funcionalidade permite a autenticação em sessão para aplicativos da web. Esse recurso opera por meio de uma extensão de navegador dedicada que, uma vez instalada, redireciona as WebAuthn solicitações do aplicativo web para o DCV cliente.


É necessária autorização para usar esse recurso. Caso contrário, ele não estará disponível no cliente. Para obter mais informações, consulte Configurando a NICE DCV autorização no Guia do NICE DCV administrador.

Note

WebAuthn o redirecionamento é suportado somente em clientes Windows, Linux e macOS. Não é compatível com o cliente do navegador da web.

Interface de usuário de redirecionamento Webauthn

A extensão abre uma interface de usuário usada para monitorar e controlar o recurso de redirecionamento Webauthn.



- Ícone de extensão: localizado no corpo principal da interface do usuário, esse ícone exibe o estado atual do recurso.

O ícone será um dos seguintes:

Ícone	Nome	Uso
	Inativa	O redirecionamento está inativo. Isso ocorre quando você desativa a extensão.
	Ok (Ativo)	O redirecionamento está ativo e conectado ao NICE DCV software subjacente no host.
	Processamento	O redirecionamento está executando uma operação em andamento ou está tentando se conectar ao NICE DCV software subjacente no host.
	Erro	Há um erro na conexão com o NICE DCV software subjacente no host.

- Mensagem de status: Localizada no corpo principal da interface do usuário, a mensagem explicará o status operacional atual.
- Alternância de redirecionamento: localizada na parte inferior da interface do usuário, essa opção ativa ou desativa o recurso.
 - A ativação do redirecionamento permite que as WebAuthn solicitações sejam interceptadas pela extensão e encaminhadas ao cliente.
 - A desativação do redirecionamento permite que WebAuthn as solicitações sejam processadas localmente pelo navegador.

Solucionar problemas do NICE DCV

Este capítulo explica como identificar e solucionar problemas com o cliente NICE DCV.

Tópicos

- [Usar arquivos de log](#)

Para mais suporte, use os seguintes recursos:

- Se você for um cliente on-premises da NICE DCV e precisar de mais ajuda, contate um revendedor NICE DCV.
- Se você estiver usando o NICE DCV no Amazon EC2, existe a opção de abrir um chamado no [suporte da AWS](#).
- Se você não tem um plano de suporte da AWS, busque ajuda da comunidade NICE DCV postando sua pergunta no [re:POST da AWS](#).

Usar arquivos de log

Use os arquivos de log do cliente NICE DCV para identificar e solucionar problemas com seu cliente NICE DCV. Os logs não estão habilitados por padrão nos clientes Windows. Depois que os logs são habilitados, os arquivos de log ficam armazenados no seguinte local no cliente NICE DCV:

- Cliente Windows

```
C:\ProgramData\client.log
```

Note

A pasta ProgramData pode estar oculta por padrão. Se a pasta ProgramData não aparecer, defina seu navegador de arquivos para mostrar itens ocultos. Alternativamente, insira %programdata% na barra de endereço e pressione Enter.

- Clientes Linux ou macOS

```
~/.local/share/NICE/dcvviewer/log/viewer.log
```

Habilitar o NICE DCV para armazenar arquivos de log em um cliente Windows

1. Vá até a pasta em que o arquivo `dcvviewer.exe` está localizado. Por padrão, é `C:\Program Files (x86)\NICE\DCV\Client\bin\`. Abra um prompt de comando.
2. Inicie o cliente NICE DCV usando a interface da linha de comando.

```
dcvviewer --log-level info --log-file-name C:/ProgramData/client.log
```

ou configure o seguinte no [arquivo de conexão](#):

```
[debug]  
logfile=C:/ProgramData/client.log  
loglevel=info
```

Notas de versão e histórico de documentos do NICE DCV

Esta página traz as notas da versão e o histórico de documentos do NICE DCV.

Tópicos

- [Notas de versão do NICE DCV](#)
- [Histórico do documento](#)

Notas de versão do NICE DCV

Esta seção traz uma visão geral das principais atualizações, lançamentos de atributos e correções de bugs do NICE DCV. Todas as atualizações são organizadas por data de lançamento. Atualizamos a documentação com frequência para incluir os comentários que recebemos de vocês.

Tópicos

- [DCV 2023.1-16388 — 3 de julho de 2024](#)
- [DCV 2023.1-1638 — 5 de março de 2024](#)
- [DCV 2023.1-16388: 19 de dezembro de 2023](#)
- [DCV 2023.1-16220 — 9 de novembro de 2023](#)
- [DCV 2023.0-15487 — 29 de junho de 2023](#)
- [DCV 2023.0-15065 — 3 de maio de 2023](#)
- [DCV 2023.0-15022 — 21 de abril de 2023](#)
- [DCV 2023.0-14852 — 28 de março de 2023](#)
- [DCV 2022.2-14521 — 17 de fevereiro de 2023](#)
- [DCV 2022.2-14357 — 18 de janeiro de 2023](#)
- [DCV 2022.2-14175 — 21 de dezembro de 2022](#)
- [DCV 2022.2-14126 — 9 de dezembro de 2022](#)
- [DCV 2022.2-13907 — 11 de novembro de 2022](#)
- [DCV 2022.1-13300 — 4 de agosto de 2022](#)
- [DCV 2022.1-13216 — 21 de julho de 2022](#)
- [DCV 2022.1-13067 — 29 de junho de 2022](#)

- [DCV 2022.0-12760 — 23 de maio de 2022](#)
- [DCV 2022.0-12627 — 19 de maio de 2022](#)
- [DCV 2022.0-12123 — 23 de março de 2022](#)
- [DCV 2022.0-11954 — 23 de fevereiro de 2022](#)
- [DCV 2021.3-11591 — 20 de dezembro de 2021](#)
- [DCV 2021.2-11445 — 18 de novembro de 2021](#)
- [DCV 2021.2-11190 — 11 de outubro de 2021](#)
- [DCV 2021.2-11135 — 24 de setembro de 2021](#)
- [DCV 2021.2-11048 — 1º de setembro de 2021](#)
- [DCV 2021.1-10851 — 30 de julho de 2021](#)
- [DCV 2021.1-10598 — 10 de junho de 2021](#)
- [DCV 2021.1-10557 — 31 de maio de 2021](#)
- [DCV 2021.0-10242 — 12 de abril de 2021](#)
- [DCV 2020.2-9662 — 4 de dezembro de 2020](#)
- [DCV 2020.2-9508 — 11 de novembro de 2020](#)
- [DCV 2020.1-9012 — 30 de setembro de 2020](#)
- [DCV 2020.1-9012 — 24 de agosto de 2020](#)
- [DCV 2020.1-8942 — 3 de agosto de 2020](#)
- [DCV 2020.0-8428 — 16 de abril de 2020](#)
- [DCV 2019.1-7644 — 24 de outubro de 2019](#)
- [DCV 2019.1-7423 — 10 de setembro de 2019](#)
- [DCV 2019.0-7318 — 5 de agosto de 2019](#)
- [DCV 2017.4-6898 — 16 de abril de 2019](#)
- [DCV 2017.3-6698 — 24 de fevereiro de 2019](#)
- [DCV 2017.2-6182 — 8 de outubro de 2018](#)
- [DCV 2017.1-5870 — 6 de agosto de 2018](#)
- [DCV 2017.1-5777 — 29 de junho de 2018](#)
- [DCV 2017.0-5600 — 4 de junho de 2018](#)
- [DCV 2017.0-5121 — 18 de março de 2018](#)
- [DCV 2017.0-4334 — 24 de janeiro de 2018](#)

- [DCV 2017.0-4100 — 18 de dezembro de 2017](#)

DCV 2023.1-16388 — 3 de julho de 2024

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none">• nice-dcv-server: 1638• nice-dcv-client(Windows): 9127• nice-dcv-viewer (macOS) 6703• nice-dcv-viewer (Linux): 6703• nice-xdcv: 565• nice-dcv-gl: 1047	<ul style="list-style-type: none">• Correções de bugs e melhorias de desempenho para clientes nativos.	

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-glttest: 325 nice-dcv-simple-external-autenticado r: 228 		

DCV 2023.1-1638 — 5 de março de 2024

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 1638 nice-dcv-client(Windows): 8993 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema com extensões no Windows Client quando a escala de exibição é definida com um valor diferente de 100%. Corrigido um problema com o modo relativo do mouse e os mouses de alto DPI no Windows Client. Corrigido um problema com o lançamento de combinações de teclado usando a Shift tecla no Windows Client. 	

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none">• nice-dcv-viewer (macOS) 6203• nice-dcv-viewer (Linux): 6203• nice-xdcv: 565• nice-dcv-gl: 1047• nice-dcv-gltest: 325• nice-dcv-simple-external-autenticado r: 228		

DCV 2023.1-16388: 19 de dezembro de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 1638 	<ul style="list-style-type: none"> Correção de uma condição de corrida na inicialização do agente no Windows que poderia causar falhas de streaming e registros em log excessivos. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-client(Windows): 8934 	<ul style="list-style-type: none"> Correção do tempo da última interação relatado em <code>dcv list-connections</code> quando a configuração de tempo limite de inatividade é alterada no runtime. Corrigido um problema de compatibilidade com os drivers NVIDIA GRID 528.89 no servidor Windows. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-viewer (macOS) 6203 	<ul style="list-style-type: none"> Correção de problemas de decodificação de vídeo no cliente web que poderiam resultar em falhas de streaming. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-viewer (Linux): 6203 	<ul style="list-style-type: none"> Correção de um problema de tela cheia em vários monitores no cliente Windows quando a alteração da resolução da tela está desabilitada no servidor. Correção de problema com a resolução da webcam nos clientes Linux e macOS. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-xdcv: 565 	<ul style="list-style-type: none"> Correção de um problema com o clique duplo e triplo do mouse nos clientes Linux e macOS. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-gl: 1047 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema de redirecionamento WebAuth N nos clientes Linux e macOS. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv- 		

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
gltest: 325 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 228		

DCV 2023.1-16220 — 9 de novembro de 2023

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
• nice-dcv-server: 1620 • nice-dcv-client(Windows): 8908 • nice-dcv-viewer	O NICE DCV adicionou os seguintes atributos: <ul style="list-style-type: none"> • Support para o redirecionamento de solicitações WebAuth N em sessão de aplicativos web executados em navegadores remotos Google Chrome ou Microsoft Edge. As solicitações redirecionadas são canalizadas para o cliente, permitindo que autenticadores compatíveis com FIDO2, como YubiKey o Windows Hello, validem a identidade do usuário. • Um novo driver de exibição indireta (IDD) para hosts Windows otimiza o pipeline 	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte a imagens transparentes na área de transferência do Windows. • Corrigido um problema com o acesso simultâneo à área de transferência do Windows, que impedia que as operações de recortar e colar funcionassem em alguns aplicativos. • Corrigido um problema que poderia fazer com que o fator de escala do monitor

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<p>(macOS) 6125</p> <ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-viewer (Linux): 6125 • nice-xdcv: 565 • nice-dcv-gl: 1047 • nice-dcv-gltest: 325 • nice-dcv-simple-external-audited: 228 	<p>gráfico e reduz bastante o uso da CPU por protocolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os contadores de desempenho do Windows agora podem ser usados para acompanhar várias métricas do protocolo DCV, como taxas de quadros, largura de banda da rede, uso da CPU e muito mais, o que pode ajudar os usuários a entender o desempenho da rede e do protocolo DCV. 	<p>fosse redefinido para 100% no servidor NICE DCV no Windows.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configurações adicionadas para desconectar automaticamente os clientes após o logout do usuário e o bloqueio de tela para sessões de console no Windows e Linux. • Foram corrigidos problemas na pilha de áudio que poderiam resultar em ruídos e artefatos sonoros. • O streaming da webcam pode ser retomado na reconexão sem ter de fechar o aplicativo no servidor • Melhoria no comportamento relativo do mouse com um mouse de alto dpi no cliente nativo do Windows. • Problemas corrigidos com o SmartCard suporte no cliente nativo do macOS • Suporte fixo para alta densidade de pixels no cliente nativo do Linux • Acessibilidade da interface do usuário aprimorada no cliente

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<p>Web e no cliente nativo do Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitações corrigidas com alguns layouts de teclado ao usar o cliente da Web no macOS • Dependências de terceiros atualizadas para as versões mais recentes • O Xdcv foi atualizado para a versão 21.1.9 do xServer • Fim do suporte para Windows Server 2012R2, Ubuntu 18.04 e Suse Enterprise Linux 15SP4 • Correções de erros e melhorias no desempenho

DCV 2023.0-15487 — 29 de junho de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 15487 • nice-dcv- 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um problema no cliente da Web que poderia apresentar cores erradas no Chrome 114 ou mais recente. • Os pacotes el7 rpm do servidor NICE DCV e do Xdcv foram corrigidos para não mais causar erros na desinstalação. 	

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
client(Windows): 8771	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um problema de compatibilidade com os drivers NVIDIA GRID 528.89 no servidor Windows. 	
nice-dcv-viewer (macOS) 5629	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um problema que poderia impedir que a área de transferência funcionasse direito em alguns aplicativos do Windows. • O pacote dcv-gl agora requer a versão mais recente do pacote de servidor NICE DCV para garantir que a configuração esteja correta quando o pacote for instalado ou atualizado. 	
nice-dcv-viewer (Linux): 5629	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um problema no cliente Windows que às vezes renderizava a resolução incorreta após um redimensionamento. 	
nice-xdcv: 551	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido o suporte para endereços IPv6 nos clientes macOS e Linux. 	
nice-dcv-gl: 1039	<ul style="list-style-type: none"> • O cliente macOS agora permite configurar Control + clique para o botão direito do mouse. 	
nice-dcv-gltest: 318	<ul style="list-style-type: none"> • O cliente Web agora aceita o uso de teclas e combinações especiais quando em tela cheia nos navegadores compatíveis. 	
nice-dcv-simple-external-au	<ul style="list-style-type: none"> • Atualização na biblioteca de terceiros do OpenSSL. 	

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
tenticado r: 208		

DCV 2023.0-15065 — 3 de maio de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none">nice-dcv-server: 15065nice-dcv-client(Windows): 8671nice-dcv-viewer (macOS) 5483nice-dcv-viewer (Linux): 5483	<ul style="list-style-type: none">Foi corrigido um problema com <code>close-session</code> que poderia impedir a liberação de tokens de licença.Corrigida a falha no cliente nativo do macOS ativado. BigSur	

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none">nice-xdcv: 547nice-dcv-gl: 1027nice-dcv-gltest: 318nice-dcv-simple-external-autenticador: 208		

DCV 2023.0-15022 — 21 de abril de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none">nice-dcv-server: 15022	<ul style="list-style-type: none">Corrigido um problema de simultaneidade que poderia impedir o streaming correto após o redimensionamento da tela.	

Números de compilação	Alterações e correções de bugs	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-client(Windows): 8671 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigida uma condição de corrida no servidor NICE DCV que poderia causar falhas nas conexões QUIC. Corrigida uma falha no servidor NICE DCV relacionada a aplicativos com cursores ocultos. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-viewer (macOS) 5456 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema com entradas no teclado japonês no servidor Windows. Sincronização aprimorada de áudio/vídeo para streaming da webcam. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-viewer (Linux): 5456 	<ul style="list-style-type: none"> Bibliotecas de terceiros ICU e libxml2 atualizadas. Xdcv atualizado para a versão 21.1.8 do XServer e corrigiu um problema com XKB que poderia impedir o início de sessões virtuais. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-xdcv: 547 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema que poderia causar falha na decodificação de vídeo em clientes nativos do Windows, macOS e Linux. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-gl: 1027 	<ul style="list-style-type: none"> Problemas corrigidos com configurações nos clientes nativos macOS e Linux. 	
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-gltest: 318 		
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-simple-external-au 		

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
tenticado r: 206	

DCV 2023.0-14852 — 28 de março de 2023

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 14852 nice-dcv-client(Windows): 865 nice-dcv-viewer (macOS) 5388 nice-dcv-viewer (Linux): 5388 	<p>O NICE DCV adicionou os seguintes atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adicionado suporte para tela cheia em alguns monitores para o cliente NICE DCV no macOS e Linux. Adicionado suporte para iniciar o upload de arquivos arrastando e soltando para todos os clientes. Adicionados o Red Hat Enterprise Linux 9, o Rocky Linux 9 e o CentOS Stream 9. Adicionado suporte para redirecionamento de fuso horário para o servidor NICE DCV no Linux. 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigidos alguns problemas no transporte QUIC que poderiam causar estimativa incorreta da largura de banda e artefatos visuais. Atualizações na interface do usuário dos clientes macOS e Linux. Os instaladores do Windows agora usam consistentemente NICE DCV nos nomes de aplicativos visíveis para o usuário. Implementação reformulada do suporte à área de transferência no Windows para mais robustez. Corrigido um problema com a tecla Caps Lock ao usar o layout de teclado alemão no Windows.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-xdcv: 527 • nice-dcv-gl: 1022 • nice-dcv-gltest: 318 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 206 		

DCV 2022.2-14521 — 17 de fevereiro de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 14521 • nice-dcv-client(Windows): 8570 • nice-dcv-viewer (macOS): 5125 • nice-dcv-viewer (Linux): 4804 • nice-xdcv: 519 • nice-dcv-gl: 1012 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigidos problemas com teclado em japonês e em espanhol no cliente macOS. • Corrigido um problema com as teclas numéricas no servidor NICE DCV no Windows. • Corrigido um vazamento de memória com conexões QUIC.

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-glttest: 307 nice-dcv-simple-external-autenticador: 198 	<ul style="list-style-type: none"> Estabilidade aprimorada do cliente Windows NICE DCV ao usar drivers de vídeo antigos. Bibliotecas de terceiros OpenSSL e libsoup atualizadas. O Xdcv foi atualizado para a versão 21.1.7 do xServer.

DCV 2022.2-14357 — 18 de janeiro de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 14357 nice-dcv-client(Windows): 8522 nice-dcv-viewer (macOS): 4804 nice-dcv-viewer (Linux): 4804 nice-xdcv: 487 nice-dcv-gl: 1012 nice-dcv-glttest: 307 nice-dcv-simple-external-autenticador: 198 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigida uma falha com sessões virtuais no Suse Linux 12 que começou a acontecer nas atualizações mais recentes dos pacotes Suse. Corrigido um vazamento de memória no DCV-GL com relação ao X Pixmaps. Integrado o DCV-GL com a ferramenta <code>xrestop</code>, para que os X Pixmaps sejam associados ao processo correspondente. Melhorado o redirecionamento de webcam e áudio no servidor Windows, que ficou mais consistente com o comportamento nativo do Windows: a transmissão não é interrompida em caso de eventos do sistema operacional. Melhorada a forma como o cliente Windows NICE DCV trabalha com os métodos de entrada. Corrigido um problema com a área de transferência no cliente Windows NICE DCV relacionado a textos que continham

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
	apenas o caractere de retorno de carro como separador de linha.

DCV 2022.2-14175 — 21 de dezembro de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 14175 • nice-dcv-client(Windows): 8472 • nice-dcv-viewer (macOS): 4804 • nice-dcv-viewer (Linux): 4804 • nice-xdcv: 487 • nice-dcv-gl: 983 • nice-dcv-gltest: 307 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 198 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um vazamento de descritores de arquivo no servidor ao usar WebSocket conexões. • O Xdcv foi atualizado para a versão 21.1.6 do XServer.

DCV 2022.2-14126 — 9 de dezembro de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 14126 • nice-dcv-client(Windows): 8472 • nice-dcv-viewer (macOS): 4804 • nice-dcv-viewer (Linux): 4804 • nice-xdcv: 481 • nice-dcv-gl: 983 • nice-dcv-gltest: 301 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 198 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um problema no servidor Windows ao usar o teclado em coreano. • Corrigido um problema com o redirecionamento de USB no servidor Windows que poderia travar o Windows 11. • Corrigido um problema com a rotação do log no servidor quando o parâmetro 'rotate' está definido como 0. • Corrigido um problema nos clientes macOS e Linux que poderia fazer com que a transmiss

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
	<p>ão congelasse em determinadas condições de rede.</p> <ul style="list-style-type: none">• Corrigido um problema no cliente nativo do Windows que impedia o redimensionamento correto ao usar a tela cheia.• Corrigido um problema nos clientes macOS e Linux que poderia causar uma falha no upload de arquivos.• Corrigido um problema no cliente macOS que poderia fazer com que o áudio parasse de funcionar.• Corrigido um problema no cliente Linux que poderia causar uma falha no uso de uma GPU NVIDIA.• Corrigido um problema no cliente Web que poderia fazer com que a interface de redirecionamento de fuso horário perdesse a sincronização com o servidor.• Corrigido um problema no cliente Web que poderia impedir o carregamento da página após uma sessão.• Dependências de código aberto libTIFF e MIT-Kerberos atualizadas.

DCV 2022.2-13907 — 11 de novembro de 2022

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 13907 • nice-dcv-client(Windows): 8427 • nice-dcv-viewer (macOS) 4653 • nice-dcv-viewer (Linux): 4653 • nice-xdcv: 481 • nice-dcv-gl: 983 • nice-dcv- 	<p>O NICE DCV adicionou os seguintes atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adicionado suporte para tela cheia em alguns monitores para o cliente NICE DCV no Windows. • Adicionado suporte para telas de alta densidade de pixels como cliente nativo no macOS. • Adicionado redirecionamento de impressora para o cliente NICE DCV no macOS e Linux. • Adicionado suporte para redirecionamento de fuso horário para o servidor NICE DCV no Windows. • Adicionada uma extensão GNOME-Shell para o Ubuntu 22.04 para oferecer suporte ao SSO nas sessões de console. • Adicionado um codificador baseado em VA-API nas GPUs AMD ao usar drivers de código aberto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interface de usuário do cliente Web atualizada para o design do Cloudscape. • Corrigido o vazamento de memória no atendente acionado pela reconexão do cliente. • Adicionado suporte para sistemas com GDM3 ao usar sessões virtuais no Ubuntu 20.04. • Problema corrigido que causava tela preta intermitente em sessões virtuais no Ubuntu 20.04. • Corrigido um problema no cliente Web que impedia a atualização da área de transferência ao mudar de guia. • Corrigido um problema com a tecla Enter do teclado numérico.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
gltest: 301 • nice-dcv-simple-external-autenticador: r: 198		

DCV 2022.1-13300 — 4 de agosto de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 1300 • nice-dcv-client(Windows): 8261 • nice-dcv-viewer (macOS): 4279 • nice-dcv-viewer (Linux): 4251 • nice-xdcv: 433 • nice-dcv-gl: 973 • nice-dcv-gltest: 295 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 193 	<ul style="list-style-type: none"> • O Windows não é desbloqueado automaticamente quando mais de um colaborador está conectado a uma sessão. • Corrigido um problema quando o servidor não consegue carregar um determinado arquivo de certificado. • Corrigido um problema que causava distorção de áudio no cliente macOS.

DCV 2022.1-13216 — 21 de julho de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 13216 nice-dcv-client(Windows): 8261 nice-dcv-viewer (macOS): 4251 nice-dcv-viewer (Linux): 4251 nice-xdcv: 433 nice-dcv-gl: 966 nice-dcv-gltest: 295 nice-dcv-simple-external-autenticador: 193 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema em todos os clientes que resultava em uma falha na conexão com o servidor NICE DCV 2019.1 e versões anteriores. Corrigido um problema com o SmartCard redirecionamento no servidor Windows. Corrigido um problema que poderia fazer com que o streaming falhasse na conexão com um servidor NICE DCV em um host com uma GPU.

DCV 2022.1-13067 — 29 de junho de 2022

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 13067 nice-dcv-client(Windows): 8248 nice-dcv-viewer 	<p>O NICE DCV adicionou os seguintes atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adicionado suporte para Ubuntu 22.04 e Rocky Linux 8.5 e superior para o servidor. Adicionado suporte para o Ubuntu 22.04 para o cliente nativo. Experiência de colaboração aprimorada para os clientes nativos do Windows, macOS e Linux. 	<ul style="list-style-type: none"> Desempenho aprimorado, redução de até 30% no consumo geral de CPU em servidores sem GPU. Agora é possível definir um intervalo de tempo ou limite de tamanho para a rotação do log. Problemas corrigidos no transporte QUIC que poderiam causar a falha do handshake inicial.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<p>(macOS) 4241</p> <ul style="list-style-type: none">nice-dcv-viewer (Linux): 4241nice-xdcv: 433nice-dcv-gl: 966nice-dcv-gltest: 295nice-dcv-simple-external-autenticador: 193		<ul style="list-style-type: none">Corrigido um problema que poderia fazer com que o movimento relativo do mouse no servidor Linux não funcionasse conforme o esperado em alguns aplicativos.

DCV 2022.0-12760 — 23 de maio de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">nice-dcv-server: 12760nice-dcv-client(Windows): 8145nice-dcv-viewer (macOS): 4131nice-dcv-viewer (Linux): 4131nice-xdcv: 424nice-dcv-gl: 961nice-dcv-gltest: 291nice-dcv-simple-external-autenticador: 188	<p>Alterações:</p> <p>Corrigido um problema que impedia a conexão bem-sucedida do Web Client ao especificar a web-url-path opção.</p>

DCV 2022.0-12627 — 19 de maio de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">nice-dcv-server: 12627nice-dcv-client(Windows): 8145nice-dcv-viewer (macOS): 4131nice-dcv-viewer (Linux): 4131nice-xdcv: 424nice-dcv-gl: 961nice-dcv-gltest: 291nice-dcv-simple-external-autenticador: 188	<p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none">Corrigidos alguns problemas no transport e QUIC que poderiam causar estimativa incorreta da largura de banda e artefatos visuais.Corrigido um problema com o serviço de áudio no instalador do servidor Windows que poderia causar falha na atualização.Corrigido um problema com o funcionamento do USB no instalador do cliente Windows que poderia causar falha na desinstalação.Corrigido um problema que aparecia ao salvar uma captura de tela nos clientes macOS e Linux.

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
	<ul style="list-style-type: none"> Bibliotecas de terceiros OpenSSL zlib e gdk-pixbuf atualizadas.

DCV 2022.0-12123 — 23 de março de 2022

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 12123 nice-dcv-client(Windows): 7920 nice-dcv-viewer (macOS): 3973 nice-dcv-viewer (Linux): 3973 nice-xdcv: 424 nice-dcv-gl: 961 nice-dcv-gltest: 291 nice-dcv-simple-external-autenticador: 188 	<p>O NICE DCV adicionou os seguintes atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opção adicionada para permitir alta precisão de cores nos clientes macOS e Linux. 	<p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estimativa de largura de banda e qualidade de imagem aprimoradas ao usar o transporte QUIC. <p>Correções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Artefatos visuais corrigidos em sessões de console no Linux ao usar os drivers NVIDIA 510.xx. Problema corrigido com DualShock 4 controladores conectados via Bluetooth no cliente nativo do Windows. Corrigida uma possível falha no cliente macOS ao ativar a webcam.

DCV 2022.0-11954 — 23 de fevereiro de 2022

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 1954 • nice-dcv-client(Windows): 7866 • nice-dcv-viewer (macOS): 3929 • nice-dcv-viewer (Linux): 3929 • nice-xdcv: 424 • nice-dcv-gi: 961 • nice-dcv-gitest: 291 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 188 	<p>O NICE DCV adicionou os seguintes atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporte ao joystick para Windows Server e cliente nativo do Windows. • O NICE DCV Web Client agora usa os WebCodecs navegadores que o suportam. • Opção adicionada para permitir alta precisão de cores nos clientes Windows e Web. • Experiência de colaboração aprimorada: os usuários são notificados quando alguém entra na sessão • Adicionado CentOS 8 Stream à lista de distribuições Linux compatíveis. 	<p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agora é possível atualizar os certificados TLS sem reiniciar o servidor NICE DCV. • Agora é possível configurar o servidor NICE DCV para ele receber informações em uma interface de rede específica ou em endereços IPv4 ou IPv6 específicos. • A 'Impressora DCV' agora é configurada automaticamente também em sistemas Linux. • Os processos NICE DCV no Windows agora são executados com maior prioridade. <p>Correções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrigida uma falha na reinicialização do atendente no Windows 2016 ao usar instâncias com uma GPU. • Corrigida uma falha no Windows ao sair de uma sessão enquanto alguns dispositivos USB são

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<p>redirecionados do cliente NICE DCV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normalizados os nomes de usuário que contêm um domínio do Windows na hora de verificar autorizações. • Aprimorado o modo de mouse relativo no cliente Windows. • Corrigido um problema com a sincronização da CapsLock chave.

DCV 2021.3-11591 — 20 de dezembro de 2021

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 1591 • nice-dcv-client(Windows): 7801 • nice-dcv-viewer (macOS): 3829 • nice-dcv-viewer (Linux): 3829 • nice-xdcv: 415 • nice-dcv-gl: 952 • nice-dcv-gltest: 284 • nice-dcv-simple-external-authenticador: 176 	<p>O NICE DCV adicionou os seguintes atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A interface do usuário do cliente Web foi atualizada. • As instâncias EC2 G5 e G5g agora são aceitas. • O Windows Server 2022 e o Windows 11 agora são sistemas operacionais aceitos. 	<ul style="list-style-type: none"> • O script init para sessões virtuais do Linux não carrega mais o perfil bash do usuário, evitando assim problemas recorrentes com variáveis de ambiente que substituíam os valores padrão do sistema. • O nice-dcv-ext-authenticator agora requer Python 3.

DCV 2021.2-11445 — 18 de novembro de 2021

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">nice-dcv-server: 11445nice-dcv-client(Windows): 7792nice-dcv-viewer (macOS): 3797nice-dcv-viewer (Linux): 3797nice-xdcv: 411nice-dcv-gl: 946nice-dcv-gltest: 279nice-dcv-simple-external-autenticador: 160	<p>Correções:</p> <ul style="list-style-type: none">Corrigido um problema que impedia o cliente de funcionar corretamente no macOS Monterey.Segurança aprimorada no servidor com Windows.Corrigido um erro que poderia fazer com que os layouts de vários monitores não fossem aplicados corretamente, principalmente ao usar o cliente Web.Corrigido um problema que poderia fazer com que a chave Delete não funcionasse corretamente com alguns aplicativos do Windows.Pacote do cliente Web no Linux marcado como mutuamente exclusivo com as versões antigas do pacote do servidor, que incluía o próprio cliente Web.

DCV 2021.2-11190 — 11 de outubro de 2021

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">nice-dcv-server: 1190nice-dcv-client(Windows): 778nice-dcv-viewer (macOS): 3776nice-dcv-viewer (Linux): 3776nice-xdcv: 411nice-dcv-gl: 946	<p>Correções:</p> <ul style="list-style-type: none">Corrigido um problema no cliente Windows que impedia o usuário de ignorar a caixa de diálogo de validação do certificado ao se conectar a um servidor com um certificado expirado.

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-glttest: 279 nice-dcv-simple-external-autenticador: 160 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema com o botão do meio nas canetas Stylus que não funcionava corretamente em clientes nativos. Foi corrigida uma regressão no Xdcv que impedia o carregamento de fontes X11 legadas. Corrigido um problema nos clientes macOS e Linux em que as combinações de teclado não funcionavam corretamente ao usar um layout de teclado que usa teclas mortas.

DCV 2021.2-11135 — 24 de setembro de 2021

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 11135 nice-dcv-client(Windows): 7781 nice-dcv-viewer (macOS): 3740 nice-dcv-viewer (Linux): 3740 nice-xdcv: 408 nice-dcv-gl: 944 nice-dcv-glttest: 279 nice-dcv-simple-external-autenticador: 160 	<p>Correções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema com a negociação do tamanho do pacote QUIC que pode causar problemas de conectividade e desempenho ao usar um cliente 2021.2 para se conectar a um servidor mais antigo. Corrigido um erro na seleção de dispositivos NVIDIA que poderia causar falha no codificador NVENC. Problemas corrigidos em máquinas com Windows e uma GPU NVIDIA que poderiam causar artefatos de compressão e de precisão de cores. Corrigido um bug com teclas modificadoras no servidor Linux que poderia fazer com que algumas combinações de teclado não funcionassem conforme o esperado.

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigida uma regressão de desempenho para clientes macOS em máquinas com a CPU M1. • Corrigido um bug no cliente macOS que fazia com que algumas combinações de teclado não funcionassem corretamente. • Foi corrigido um problema na forma como os eventos de toque são tratados em sessões virtuais do Linux que poderiam causar o encerramento da sessão.

DCV 2021.2-11048 — 1º de setembro de 2021

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 1048 • nice-dcv-client(Windows): 774 • nice-dcv-viewer (macOS): 3690 • nice-dcv-viewer (Linux): 3690 • nice-xdcv: 406 • nice-dcv-gli: 944 • nice-dcv-glttest: 279 • nice-dcv-simple-external-authenticador: 160 	<p>O NICE DCV adicionou os seguintes atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melhorias na área de transferência do cliente Web. Com essas melhorias, agora você pode copiar e colar imagens no formato PNG usando o cliente Web NICE DCV no Google Chrome e no Microsoft Edge. • Um atributo de bloqueio de captura de tela para clientes Windows e macOS. Esse atributo adiciona uma camada adicional de segurança ao impedir que 	<p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O cliente Web NICE DCV agora é um pacote separado no Linux e um componente opcional no instalador do Windows. Com essa mudança, os clientes podem decidir se querem implantar o cliente Web. • O H.264 High Profile agora é aceito quando o codificador NVENC é usado. Usando o codificador NVENC com GPUs NVIDIA, você pode reduzir o uso da largura de banda enquanto mantém

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
	<p>os usuários façam capturas de tela do conteúdo da sessão NICE DCV. Quando ativado, todas as capturas de tela feitas pelo usuário geram uma tela em branco.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melhorias na qualidade do streaming. A qualidade do streaming melhorou especificamente por meio de um melhor desempenho “build-to-lossless” ao usar o protocolo QUIC. Foi adicionada uma opção <code>certificate-validation-policy</code> para especificar o comportamento do seu cliente. Você pode usá-la quando o servidor apresenta um certificado X.509 não confiável, como um certificado do autoassinado. O número de canais configurados no driver de áudio em runtime pode ser alterado. A opção <code>Pressure2K</code> foi adicionada ao módulo <code>Xorgdcvinput</code>. Você pode usar isso para alterar a faixa de sensibilidade à pressão da caneta de 0-65335 para 	<p>a mesma qualidade de imagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> O servidor NICE DCV agora usa todas as GPUs disponíveis para compactação em máquinas com mais de uma GPU. Todos os drivers do Windows fornecidos com o NICE DCV agora tem certificação WHQL. OpenSSL atualizado para a versão 1.1.1. O Xdcv foi atualizado para a versão 1.20.13 do xServer. <p>Correções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema com as teclas do teclado numérico em clientes macOS. Foi corrigido um problema que impedia que alguns dispositivos USB (por exemplo, gamepads) fossem redirecionados corretamente para servidores Windows. Corrigido um erro em que as teclas modificadoras não podiam ser liberadas

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
	<p>0-2048, para compatibilidade com aplicativos, como Mari e Nuke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support para a WebCodecs API experimental no Google Chrome e no Microsoft Edge foi adicionado. Quando você ativa essa API no navegador, o cliente Web NICE DCV pode usá-la para acelerar a decodificação de vídeo e oferecer taxas de quadros mais altas. 	<p>corretamente na desconexão.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrigida uma falha no cliente nativo Linux ao usar o Ubuntu 20.04 e GPUs Intel.

DCV 2021.1-10851 — 30 de julho de 2021

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 10851 • nice-dcv-client(Windows): 7744 • nice-dcv-viewer(macOS): 3590 • nice-dcv-viewer(Linux): 3560 • nice-xdcv: 392 • nice-dcv-gl: 937 • nice-dcv-gltest: 275 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 154 	<p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melhoramos a estabilidade nos clientes Windows, Linux e macOS. <p>Correções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um bug que causava oscilações na tela com os adaptadores gráficos AMD e NVIDIA em servidores Windows. • Corrigido um problema esporádico ao se conectar a um servidor Linux executando várias sessões.

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigidos erros relacionados ao trabalho com layouts de teclado não ocidentais no servidor Linux. • Corrigido Artefato visual fixo na janela de conexão no cliente Windows. • Vários bugs foram corrigidos e a compatibilidade de dispositivos foi aprimorada no driver de redirecionamento USB no Windows.

DCV 2021.1-10598 — 10 de junho de 2021

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 10598 • nice-dcv-client(Windows): 7713 • nice-dcv-viewer(macOS): 3473 • nice-dcv-viewer(Linux): 3473 • nice-xdcv: 392 • nice-dcv-gl: 937 • nice-dcv-gltest: 275 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 154 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um problema no instalador do Windows do servidor para preencher previamente o campo <code>session owner</code> com o usuário atual. • Melhorada a estabilidade geral dos clientes macOS e Linux.

DCV 2021.1-10557 — 31 de maio de 2021

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 1057 • nice-dcv-client(Windows): 7713 	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionado no NICE DCV a opção de cliente para permitir a sincronização 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso reduzido da CPU em hosts de servidores Windows sem GPU.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-viewer (macOS): 3450 nice-dcv-viewer (Linux): 3454 nice-xdcv: 392 nice-dcv-gl: 937 nice-dcv-gltest: 275 nice-dcv-simple-external-authenticador: 154 	<ul style="list-style-type: none"> precisa de áudio/vídeo ao se conectar a um servidor com uma GPU. Adicionado no NICE DCV suporte para microfone em sessões de console Linux. 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema com a leitura de arquivos de conexão .dcv nos clientes macOS e Linux. Adicionada uma alternativa à decodificação de software para máquinas macOS que não trabalham com a decodificação acelerada por hardware. Adicionado suporte para o cliente macOS ler certificados de CA armazenados no conjunto de chaves do sistema.

DCV 2021.0-10242 — 12 de abril de 2021

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 10242 nice-dcv-client(Windows): 7643 nice-dcv-viewer (macOS): 3186 nice-dcv-viewer (Linux): 3294 nice-xdcv: 380 nice-dcv-gl: 912 nice-dcv-gltest: 266 	<ul style="list-style-type: none"> Adicionado suporte de redirecionamento de webcam para servidores Windows NICE DCV. Adicionado suporte para redirecionamento de impressora para servidores Linux NICE DCV. Adicionado suporte para processadores M1 em clientes macOS. 	<ul style="list-style-type: none"> Otimizado o uso de recursos de GPU e CPU em servidores Linux e em instâncias do Amazon EC2 com uma GPU NVIDIA. Adicionado suporte para codificação de vídeo acelerada por GPU usando GPUs AMD em instâncias G4ad do Amazon EC2 para servidores Linux NICE DCV.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-simple-external-autenticador: 134 	<ul style="list-style-type: none"> Adicionado suporte a telas com vários monitores para clientes macOS. 	<ul style="list-style-type: none"> Processamento de áudio otimizado para reduzir a latência de áudio Alterado o padrão para clientes para o protocolo QUIC se o protocolo estiver habilitado no servidor. Adicionado um novo comando <code>get-screenshot</code> à ferramenta de linha de comando DCV. Adicionada uma opção de logout forçado que usa a opção <code>--logout-user</code> do comando <code>close-session</code>. Você pode usar essa opção ao fechar uma sessão do console.

DCV 2020.2-9662 — 4 de dezembro de 2020

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 9662 nice-dcv-client(Windows): 7490 nice-dcv-viewer (macOS): 2117 nice-dcv-viewer (Linux): 3007 nice-xdcv: 359 nice-dcv-gl: 881 nice-dcv-gltest: 259 nice-dcv-simple-external-autenticador: 125 	<ul style="list-style-type: none"> Aprimorados os protocolos de segurança usados no cliente do navegador da Web. Maior desempenho e robustez das instâncias G4ad do Amazon EC2 usadas com o cliente Windows. Corrigido um problema com a seleção de portas na caixa de diálogo de configurações de conexão do cliente Windows.

DCV 2020.2-9508 — 11 de novembro de 2020

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 9508 • nice-dcv-client(Windows): 7459 • nice-dcv-viewer (macOS): 2078 • nice-dcv-viewer (Linux): 1737 • nice-xdcv: 359 • nice-dcv-gl: 881 • nice-dcv-gltest: 259 • nice-dcv-simple-external-authenticador: 125 	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionado suporte para o protocolo de transporte QUIC (com base em UDP). • Suporte adicionado para SLES 15 e Ubuntu 20.4. • Adicionado suporte a cartões inteligentes para servidores Windows NICE DCV. 	<ul style="list-style-type: none"> • O limitador de taxa de quadros NICE DCV padrão foi alterado para 60 FPS nas sessões de console hospedadas em servidores e instâncias EC2 com uma GPU NVIDIA. • Otimizados os recursos de GPU e CPU usados nos servidores Windows NICE DCV hospedados em instâncias EC2 com uma GPU NVIDIA. • Adicionado o comando <code>list-endpoints</code> da CLI do NICE DCV. Isso lista os endpoints ativos atuais. • O comando <code>version</code> da CLI do NICE DCV é compatível com a opção <code>--json</code>. • O comando <code>create-session</code> da CLI do NICE DCV nos servidores Linux agora é compatível com a opção <code>--disable-login-monitor</code>. • Compatibilidade aprimorada com diferentes gerenciad

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<p>ores de tela nos servidores Linux NICE DCV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrigidos vários problemas nas entradas do teclado. • O arquivo da lista de permissões dos dispositivos USB agora é recarregado dinamicamente.

DCV 2020.1-9012 — 30 de setembro de 2020

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 9012 • nice-dcv-client (Windows): 7342 • nice-dcv-viewer (macOS): 1986 • nice-dcv-viewer (Linux): 1545 • nice-xdcv: 338 • nice-dcv-gl: 840 • nice-dcv-gltest: 246 • nice-dcv-simple-external-autenticador: 111 	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionados ícones de cliente macOS que estavam faltando.

DCV 2020.1-9012 — 24 de agosto de 2020

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 9012 • nice-dcv-client (Windows): 7342 • nice-dcv-viewer (macOS): 1910 • nice-dcv-viewer (Linux): 1545 	<ul style="list-style-type: none"> • Acesso fixo ao Amazon S3 na região AWS GovCloud • Aprimoramentos do cliente da Web

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-xdcv: 338 nice-dcv-gl: 840 nice-dcv-gltest: 246 nice-dcv-simple-external-autenticador: 111 	

DCV 2020.1-8942 — 3 de agosto de 2020

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 8942 nice-dcv-client (Windows): 7342 nice-dcv-viewer (macOS): 1910 nice-dcv-viewer (Linux): 1545 nice-xdcv: 338 nice-dcv-gl: 840 nice-dcv-gltest: 246 nice-dcv-simple-external-autenticador: 111 	<ul style="list-style-type: none"> O servidor Linux NICE DCV agora oferece suporte a instâncias Arm AWS baseadas em Graviton2, como m6g, C6g e R6g. Para obter mais informações, consulte Processador do AWS Graviton. Adicionada compatibilidade com RHEL 8.x e CentOS 8.x no servidor Linux NICE DCV. Adicionado redirecionamento de impressoras ao usar um servidor Windows NICE DCV e o cliente Windows NICE DCV. Adicionada compatibilidade para caneta com sensibilidade à pressão no cliente NICE DCV nativo para macOS e Linux. 	<ul style="list-style-type: none"> Adicionado suporte para o novo driver NICE DCV Virtual Display em instâncias do Amazon EC2 que não têm GPU. Resolvido o problema que causava artefatos visuais como resultado da conversão do espaço de cores ao usar o codificador NVENC. O comando <code>dcv list-sessions</code> agora inclui sempre a sessão do console, se houver uma Em distribuições Linux mais recentes, o atendente para sessões de console agora é iniciado como parte da sessão de desktop para oferecer melhor compatibilidade com gerenciadores

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionado suporte de som surround 5.1 para o servidor Linux NICE DCV e o cliente Linux NICE DCV. • Adicionado compatibilidade com tela sensível ao toque para o cliente nativo Linux NICE DCV. • Agora você pode associar um nome personalizado a uma sessão NICE DCV. • Suporte para decodificação e renderização aceleradas por hardware no cliente NICE DCV nativo do macOS. 	<ul style="list-style-type: none"> • de exibição mais recentes, como o GDM3. • Os clientes nativos agora são abertos automaticamente ao ativar um URL com o esquema <code>dcv://</code>. • Melhorada a forma como o cliente nativo macOS e o cliente Web lidam com modificadores de teclado. • Aprimorada a seleção visual e <code>fbconfig</code> no DCV-GL para melhorar o suporte de alguns aplicativos. • Reduzido o uso da CPU durante a transferência de arquivos • Aprimorada a renderização WebGL no cliente do navegador da Web para reduzir o uso de recursos.

DCV 2020.0-8428 — 16 de abril de 2020

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 8428 • nice-dcv-client (Windows): 7238 	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionado suporte para toque e caneta na tela no servidor do Linux. • Adicionado suporte para reprodução em sistema 	<ul style="list-style-type: none"> • A alça da barra de ferramentas no cliente Windows agora pode ser ocultada enquanto estiver no modo de tela cheia.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-viewer (macOS): 1716 • nice-dcv-viewer (Linux): 1358 • nice-xdcv: 296 • nice-dcv-gl: 759 • nice-dcv-gltest: 229 • nice-dcv-simple-external-authenticador: 87 	<ul style="list-style-type: none"> • surround 7.1 no servidor Windows para o cliente Windows nativo. • Adicionado suporte para aceleração de hardware e caneta no cliente Linux nativo. • Adicionado um novo comando de API para definir o layout da exibição no servidor. • Adicionado suporte para exibição de clientes web em vários monitores no navegador Microsoft Edge (versão 79.0.309 ou posterior). 	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionado suporte ao proxy NTLM no cliente nativo do Windows. • Suporte aprimorado para hosts físicos dedicados do Windows usando adaptador es NVIDIA. • Suporte removido para a biblioteca NVIDIA NvIFR legada. • Adição de suporte para a API de captura gráfica do Windows no Windows 10 mais recente. • Adicionado suporte para a Amazon EC2. <p>Serviço de metadados da instância (IMDS) v2 em instâncias do EC2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A CLI da DCV fornece novos comandos <code>on-client-connect</code> e <code>on-client-disconnected</code> para detectar quando um cliente se conecta ou se desconecta de uma sessão. • Adição de suporte para especificar o nome do host para vincular certificados para o autenticador externo. • A DCV-GL agora usa a biblioteca GL Vendor-Ne

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		utral Dispatch (GLvnd) em sistemas compatíveis.

DCV 2019.1-7644 — 24 de outubro de 2019

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 7644 nice-dcv-client (Windows): 714 nice-dcv-viewer (macOS): 1535 nice-dcv-viewer (Linux): 1124 nice-xdcv: 226 nice-dcv-gl: 544 nice-dcv-gltest: 220 nice-dcv-simple-external-autenticador: 77 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um problema na API de integração usada pelo NICE EnginFrame e outros gerenciadores de sessão. Corrigido um problema com a versão de 32 bits do cliente nativo do Windows.

DCV 2019.1-7423 — 10 de setembro de 2019

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 7423 nice-dcv-client (Windows): 7087 nice-dcv-viewer (macOS): 1535 nice-dcv-viewer (Linux): 1124 nice-xdcv: 226 nice-dcv-gl: 544 nice-dcv-gltest: 220 nice-dcv-simple-external-autenticador: 77 	<ul style="list-style-type: none"> Segurança aprimorada para o servidor DCV no Windows. Correção de um problema de renderização com o Autodesk Maya no Linux. Adição de melhorias e correções de bugs relacionadas ao manuseio do teclado.

DCV 2019.0-7318 — 5 de agosto de 2019

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 7318 • nice-dcv-client (Windows): 7059 • nice-dcv-viewer (macOS): 1530 • nice-dcv-viewer (Linux): 968 • nice-xdcv: 224 • nice-dcv-gl: 529 • nice-dcv-gltest: 218 • nice-dcv-simple-external-authenticador: 72 	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte a vários monitores no cliente web. • Suporte de entrada por caneta no Windows Server 2019. • Entrada e saída de áudio em clientes nativos do macOS e do Linux. • Capacidade de área de transferência aprimorada no servidor do Linux (colar com o botão do meio). 	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionada compatibilidade aprimorada para sensibilidade à pressão na entrada de toque do Windows. • Comportamento aprimorado em sistemas que possuem adaptadores gráficos heterogêneos no Windows. • Redução de tempo necessário para detectar conexões inativas (por exemplo, em resposta a alterações de redes com fio para Wi-Fi no cliente). • Redução de log quando o ícone do cursor não pode ser capturado no Linux. • Suporte para desabilitar a extensão Composite no componente Xdcv de sessões virtuais. • Adicionada a opção de um limite para as sessões virtuais simultâneas. • Melhoria da compatibilidade de scripts com sistemas com o Bash 5 instalado. • Alterado o padrão para que o OpenGL e o GLES sejam detectados e usados

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<p>automaticamente para renderização no cliente Linux.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atualização do buffer na tela DCV-GL quando a visibilidade de uma janela GL é alterada. • Correção da detecção do botão de rolagem do mouse no cliente Windows no Windows 7. • Correção de um problema que fazia com que o cliente Windows falhasse ao carregar bibliotecas em alguns sistemas Windows 7. • Melhoria na impressão no cliente Windows ao imprimir documentos com orientação paisagem.

DCV 2017.4-6898 — 16 de abril de 2019

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 6898 • nice-dcv-client (Windows): 6969 • nice-dcv-viewer (macOS): 1376 • nice-dcv-viewer (Linux): 804 	<ul style="list-style-type: none"> • Novo cliente nativo para macOS. 	<ul style="list-style-type: none"> • O cliente nativo do Windows agora usa aceleração de hardware para decodificação e renderização, se estiver disponível no sistema.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">• nice-xdcv: 210• nice-dcv-gl: 490• nice-dcv-gltest: 216• nice-dcv-simple-external-authenticador: 70		<ul style="list-style-type: none">• A ferramenta de linha de comando <code>dcv</code> agora usa as mesmas opções e formato de saída no Windows e no Linux.• A ferramenta de linha de comando <code>dcv</code> agora relata informações sobre licenças.• Os clientes agora mostram um aviso ao usuário antes da desconexão devido à inatividade.• Suporte aprimorado para combinações de teclado que usam vários modificadores.• Maior robustez da interação com o Reprise License Manager para falhas de comunicação.• A ferramenta de linha de comando <code>dcvusers</code> agora usa o padrão de salvar dados no diretório inicial do usuário <code>dcv</code> no Linux.• Foi seguida a mesma ordem usada pela ferramenta <code>nvidia-smi</code> ao usar o codificador de hardware NVENC com várias GPUs no Linux.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<ul style="list-style-type: none"> O cliente Linux agora recebe e manipula arquivos impressos da impressora DCV do Windows.

DCV 2017.3-6698 — 24 de fevereiro de 2019

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 698 nice-dcv-client: 5946 nice-dcv-viewer (Linux): 683 nice-xdcv: 207 nice-dcv-gl: 471 nice-dcv-gltest: 210 nice-dcv-simple-external-autenticador: 66 	<ul style="list-style-type: none"> Adição do suporte para autenticação do Kerberos (GSSAPI). Adição do suporte para eventos de toque em versões do Windows compatíveis. Desbloqueio automático de sessões do Windows ao usar a autenticação do sistema (Provedor de credenciais do Windows). 	<ul style="list-style-type: none"> Adição de uma opção para aceitar a codificação Y'UV444. O EL6 RPM agora inclui o módulo codificador NVENC. A autenticação do sistema Windows agora aceita o formato <code>name@domain</code>. Dispositivos USB Yubikey agora são adicionados à lista de permissões. Suporte ao teclado japonês aprimorado. As permissões de autorização de entrada são mais refinadas. Adição da permissão <code>pointer</code> para manipular cursores virtuais. O modo relativo do mouse depende do mouse (para injeção de movimento) e do ponteiro (para feedback

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<p>de movimento). Adição da permissão keyboard-sas para lidar com SAS no Windows (Control+Alt+ Del). keyboardsas depende da permissão keyboard.</p> <ul style="list-style-type: none">• Correção de um problema com eventos de área de transferência vazia no cliente web em navegador es compatíveis com a API de área de transferência assíncrona.• Correção de uma corrida no módulo de captura que impedia os clientes de receberem o primeiro quadro.• Melhorias no tratamento de transferências simultâneas de armazenamento de arquivos.• Correção do NvIFR no Windows com drivers NVIDIA mais recentes. Novos drivers tiveram o comportamento alterado. A versão do driver agora é detectada automaticamente e o manuseio da memória é realizado de acordo com isso.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<ul style="list-style-type: none">• Continue tentando adquirir de novo um token de licença RLM. Isso permite que você se recupere de um estado <code>licensing error</code> mesmo após longos períodos.• Adicionada uma opção para definir o atalho de teclado em tela cheia no cliente Windows.• Melhoria da lógica de ajuste automático ao arrastar a janela em vários monitores no cliente Windows.• Correção da opção de reconexão de solicitação quando a desconexão não é acionada pela interface do usuário no cliente Windows.• Correção da incompatibilidade da DCV-GL com o driver NVIDIA 410.xx.• Correção das regressões em DCV-GL com os aplicativos Matlab e Blender.

DCV 2017.2-6182 — 8 de outubro de 2018

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 6182 • nice-dcv-client: 5890 • nice-dcv-viewer (Linux): 503 • nice-xdcv: 180 • nice-dcv-gi: 427 • nice-dcv-glttest: 201 • nice-dcv-simple-external-authenticador: 58 	<ul style="list-style-type: none"> • Adição de suporte de reprodução de áudio em sessões virtuais do Linux. • Melhoria no desempenho do cartão inteligente. • Adição do suporte para transferência de arquivos no cliente Linux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhorias e correções de bugs relacionadas ao manuseio do teclado. • Alterar o nível de log na configuração não requer mais uma reinicialização do servidor. • O instalador do servidor do Windows agora ignora a instalação do runtime do Microsoft C redistribuível se ele já estiver instalado. • Ao executar no EC2, se o acesso ao S3 para a licença falhar, uma notificação será exibida na interface do usuário. • A ferramenta de linha de comando dcv do Linux agora oferece suporte aos subcomandos <code>list-connections</code> e <code>describe-session</code> e inclui uma opção para emitir a saída JSON. • Adicionada uma configuração <code>cuda-devices</code> na seção <code>display</code>. Isso configura o servidor para distribuir codificação

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<p>NVENC em diferentes dispositivos CUDA.</p> <ul style="list-style-type: none">• Maior robustez do código de criação de sessão ao lidar com vários comandos simultâneos.• Aumento do limite de área de transferência padrão para 20 MB.• O cliente Windows agora detecta arquivos .dcv legados e inicia a DCV 2016 Endstation (se instalada).• Agora o autenticador externo simples da DCV sempre usa o interpretador do Python do sistema em vez do definido no ambiente.• Melhoria na estratégia de releitura da DCV-GL para melhorar o desempenho e a robustez.• A DCV-GL agora verifica se uma janela mudou de tamanho após uma releitura do buffer frontal. Isso corrige um problema de renderização com o aplicativo o Coot.

DCV 2017.1-5870 — 6 de agosto de 2018

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 5870 nice-dcv-client: 5813 nice-dcv-viewer (Linux): 450 nice-xdcv: 170 nice-dcv-gi: 366 nice-dcv-gitest: 198 nice-dcv-simple-external-authenticador: 53 	<p>Pacote lançado para o Ubuntu 18.04. Ao trabalhar no modo de console, o sistema deve ser configurado para usar o LightDM ou outro gerenciador de exibição de sua escolha, pois o GDM não expõe as informações de exibição X11 necessárias. Sessões virtuais não são afetadas por essa limitação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A configuração da licença agora é lida quando uma sessão é criada. Isso permite que o administrador altere essa configuração sem reiniciar o servidor. Resolução do problema de estabilidade no cliente Windows que fazia com que o programa fosse encerrado inesperadamente em alguns sistemas. Redução do registro em log em uma possível condição de erro.

DCV 2017.1-5777 — 29 de junho de 2018

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 5777 nice-dcv-client: 5777 nice-dcv-viewer (Linux): 438 nice-xdcv: 166 nice-dcv-gi: 366 nice-dcv-gitest: 189 nice-dcv-simple-external-authenticador: 51 	<ul style="list-style-type: none"> Adição de um cliente nativo Linux. Adição de suporte para mouses 3DConnexion e dispositivos de armazenamento USB. Sessão do Windows bloqueada automaticamente 	<ul style="list-style-type: none"> Melhorias de desempenho na versão Linux. Alteração do codificador de HW padrão em dispositivos NVIDIA para NVENC para evitar problemas com NvIFR em novos drivers NVIDIA.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
	quando o último cliente se desconecta.	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte aprimorado para cartões inteligentes no Linux. • Correção das permissões de arquivo para arquivos carregados ao usar sessões de console do Linux.

DCV 2017.0-5600 — 4 de junho de 2018

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> • nice-dcv-server: 5600 • nice-dcv-client: 5600 • nice-xdcv: 160 • nice-dcv-gi: 279 • nice-dcv-gitest: 184 • nice-dcv-simple-external-authenticador: 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Adição de suporte para vários monitores no Linux. • Melhorias no desempenho do cliente Windows. • Uso de nova API de área de transferência no Chrome 66+. • Adição do codificador NVENC para Windows. 	<ul style="list-style-type: none"> • O uso no EC2 agora requer a capacidade de acessar o S3 na instância que executa o servidor DCV. • Melhorias de desempenho no processamento de quadros de servidor e decodificação de cliente Windows. • Problemas de teclado corrigidos relacionados NumPad e bloqueados com modificadores. • Evite o vazamento do descritor de arquivo ao usar um autenticador externo no Linux.

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
		<ul style="list-style-type: none"> Correção de possíveis erros na conexão do cartão inteligente.

DCV 2017.0-5121 — 18 de março de 2018

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 5121 nice-dcv-client: 5121 nice-xdcv: 146 nice-dcv-gl: 270 nice-dcv-gltest: 184 nice-dcv-simple-external-autenticador: 46 	<ul style="list-style-type: none"> O cliente nativo do Windows agora reconhece o DPI. Adição de suporte para o modo de movimento relativo do mouse. 	<ul style="list-style-type: none"> Evitado o travamento do Ansys cfx5solve no Linux. Correção de possível travamento do atendente no Windows 10. Melhorada a interface de usuário do cliente Web. Nome de usuário normaliza do do Windows quando um domínio é especificado. Correção do autenticador externo no RHEL6.

DCV 2017.0-4334 — 24 de janeiro de 2018

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 434 nice-dcv-client: 434 nice-xdcv: 137 nice-dcv-gl: 254 	<ul style="list-style-type: none"> Melhor manuseio do teclado. Correção do problema de Dbus no RHEL6 no qual o fechamento de uma sessão não permite a criação de outra sessão.

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-gltest: 184 nice-dcv-simple-external-autenticador: 45 	<ul style="list-style-type: none"> Suporte aprimorado para proxy SOCKS5 no cliente nativo. Resolvido o bug que causava falhas no Headwave ao ser executado em sessões virtuais e no Chimera ao ser executado em sessões virtuais. Suporte de fonte aprimorado em sessões virtuais.

DCV 2017.0-4100 — 18 de dezembro de 2017

Números de compilação
<ul style="list-style-type: none"> nice-dcv-server: 4100 nice-dcv-client: 4100 nice-xdcv: 118 nice-dcv-gl: 229 nice-dcv-gltest: 158 nice-dcv-simple-external-autenticador: 35

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do NICE DCV.

Alteração	Descrição	Data
NICE DCV versão 2023.1	Correções NICE DCV no Windows, macOS e Linux Client 2023.1. Para ter mais informações, consulte DCV 2023.1-16388 — 3 de julho de 2024 .	3 de julho de 2024

Alteração	Descrição	Data
NICE DCV versão 2023.1	Correções NICE DCV no Windows Client 2023.1. Para ter mais informações, consulte DCV 2023.1-1638 — 5 de março de 2024 .	5 de março de 2024
NICE DCV versão 2023.1	Correções do NICE DCV para 2023.1. Para ter mais informações, consulte DCV 2023.1-16388: 19 de dezembro de 2023 .	19 de dezembro de 2023
NICE DCV versão 2023.1	NICE DCV 2023.1 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2023.1-16220 — 9 de novembro de 2023 .	9 de novembro de 2023
NICE DCV versão 2023.0	O NICE DCV não trabalha mais com sistemas operacionais em fim de vida útil.	30 de junho de 2023
NICE DCV versão 2023.0	Correções do NICE DCV para 2023.0. Para ter mais informações, consulte DCV 2023.0-15487 — 29 de junho de 2023 .	29 de junho de 2023
NICE DCV versão 2023.0	Correções do NICE DCV para 2023.0. Para ter mais informações, consulte DCV 2023.0-15065 — 3 de maio de 2023 .	3 de maio de 2023

Alteração	Descrição	Data
NICE DCV versão 2023.0	Atualizações e correções do NICE DCV para 2023.0. Para ter mais informações, consulte DCV 2023.0-15022 — 21 de abril de 2023 .	21 de abril de 2023
NICE DCV versão 2023.0	NICE DCV 2023.0 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2023.0-14852 — 28 de março de 2023 .	28 de março de 2023
NICE DCV versão 2022.2	NICE DCV 2022.2 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2022.2-13907 — 11 de novembro de 2022 .	11 de novembro de 2022
NICE DCV versão 2022.1	NICE DCV 2022.1 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2022.1-13067 — 29 de junho de 2022 .	29 de junho de 2022
NICE DCV versão 2022.0	NICE DCV 2022.0 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2022.0-11954 — 23 de fevereiro de 2022 .	23 de fevereiro de 2022
NICE DCV versão 2021.3	NICE DCV 2021.3 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2021.3-11591 — 20 de dezembro de 2021 .	20 de dezembro de 2021

Alteração	Descrição	Data
NICE DCV versão 2021.2	NICE DCV 2021.2 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2021.2-11048 — 1º de setembro de 2021.	1º de setembro de 2021
NICE DCV versão 2021.1	NICE DCV 2021.1 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2021.1-10557 — 31 de maio de 2021.	31 de maio de 2021
NICE DCV versão 2021.0	NICE DCV 2021.0 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2021.0-10242 — 12 de abril de 2021.	12 de abril de 2021
SDK do cliente Web do NICE DCV	O SDK do cliente web do NICE DCV já está disponível. O NICE DCV Web Client SDK é uma JavaScript biblioteca que você pode usar para desenvolver seus próprios aplicativos cliente de navegador NICE DCV que seus usuários finais podem usar para se conectar e interagir com uma sessão NICE DCV em execução. Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do SDK do cliente Web do NICE DCV.	24 de março de 2021

Alteração	Descrição	Data
NICE DCV versão 2020.2	NICE DCV 2020.2 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2020.2-9508 — 11 de novembro de 2020 .	11 de novembro de 2020
NICE DCV versão 2020.1	NICE DCV 2020.1 já disponível. Para ter mais informações, consulte DCV 2020.1-8942 — 3 de agosto de 2020 .	3 de agosto de 2020
NICE DCV versão 2020.0	A versão 2020.0 do NICE DCV inclui suporte para som surround 7.1, toque e caneta e vários monitores com o novo navegador Microsoft Edge. Para obter mais informações, consulte Instalar o Servidor do NICE DCV no Guia do administrador do NICE DCV.	16 de abril de 2020
Cabeçalhos de resposta HTTP	O servidor NICE DCV pode ser configurado para enviar cabeçalhos de resposta HTTP adicionais.	26 de agosto de 2019
Cliente para macOS	O NICE DCV agora oferece um cliente macOS. Para obter mais informações, consulte Cliente do macOS no Guia do usuário do NICE DCV.	18 de abril de 2019

Alteração	Descrição	Data
Armazenamento em cache do cartão inteligente	O servidor do NICE DCV agora pode armazenar em cache dados de cartões inteligentes do cliente para ajudar a melhorar o desempenho. Para obter mais informações, consulte Configurar o armazenamento em cache do cartão inteligente no Guia do administrador do NICE DCV.	8 de outubro de 2018
Cliente do Linux	O NICE DCV oferece clientes do Linux para RHEL 7, CentOS 7, SLES 12 e Ubuntu 16.04/18.04. Para obter mais informações, consulte Cliente do Linux no Guia do usuário do NICE DCV.	29 de agosto de 2018
Referência de parâmetros atualizada	A referência de parâmetro s foi atualizada. Para obter mais informações, consulte Referência de parâmetros do servidor do NICE DCV no Guia do administrador do NICE DCV.	07 de agosto de 2018

Alteração	Descrição	Data
Remotização USB	O NICE DCV permite que clientes usem dispositivos USB especializados, como tablets gráficos ou dispositivos apontadores 3D. Para obter mais informações, consulte Como habilitar a remotização USB no Guia do administrador do NICE DCV.	07 de agosto de 2018
Versão inicial do NICE DCV	Primeira publicação deste conteúdo.	05 de junho de 2018

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.